

介绍

Xele-Trade-Futures介绍

Xele-Trade-Futures是业内领先的基于FPGA、微秒级极速交易系统，独创完整流程的FPGA数据传输系统，拥有纳秒级响应速度，提供最快速准确的资讯通道；是为证券、期货高端人士及机构、基金类专业投资机构及产业巨头量身打造的高性能交易系统。

该文档是极速交易系统Xele-Trade-Futures的投资者使用手册，它提供API功能及其使用说明，展示投资者开发客户端程序(Client Program)的通用步骤。

TraderAPI简介

TraderAPI用于与Xele-Trade-Futures进行通信。通过API，投资者可以向多个交易所（SHFE，CFFEX, INE, CZCE, DCE，GFEX）发送交易指令，获得相应的回复和交易状态回报。

TraderAPI 是一个基于 C++的类库，通过使用和扩展类库提供的接口来实现全部的交易功能。发布给用户的文件包以 xele-futures-trader-api-OS-版本号.tar.gz 命名，例如：xele-futures-trader-api-linux-4.1.630-f0989ea.tar.gz。包含的文件如下：

| 文件名 | 说明 |
|-----------------------------------|--------------------|
| include/XTFApi.h | API头文件, 定义了目前支持的接口 |
| include/XTFDataStruct.h | 定义了函数接口的参数结构体类型 |
| include/XTFDataType.h | 定义了使用到的字段的类型及常量 |
| lib/libxele_futures_trader_api.so | Linux 64位版本的API动态库 |
| config/xtf_trader_api.config | 配置文件模板 |
| example/ExampleXX.cpp | 示例程序的源代码文件 |
| example/Makefile | 示例程序的编译文件 |

TraderAPI发行平台

目前发布的主要基于**Linux 64**位操作系统的版本，包括动态库.so文件和.h头文件；

TraderAPI修改历史

| 日期 | API版本 | API主要变更说明 |
|------------|----------|--|
| 2022/07/18 | V4.1.200 | API接口、结构体全新改版 |
| 2022/09/06 | V4.1.394 | 增加查询报单和查询成交的接口，调整部分数据结构 |
| 2022/09/13 | V4.1.413 | 调整报单通知接口onOrder； 增加撤单通知接口onCancelOrder； 修改onBookUpdate接口的参数类型； |
| 2022/09/15 | V4.1.425 | XTFOrder启用insertTime字段； XTFOrderFilter和XTFTradeFilter增加时间字段含义的说明； |
| 2022/09/19 | V4.1.437 | XTFAccount增加lastLocalOrderID字段； XTFExchange增加tradingDay字段 |
| 2022/09/20 | V4.1.441 | 增加柜台重启通知接口onServerReboot； |
| 2022/09/21 | V4.1.445 | XTFInputOrder增加minVolume字段，XTFOrder增加orderMinVolume字段，用于实现最小数量成交的FAK报单； |
| 2022/09/26 | V4.1.454 | 增加回报数据处理线程BusyLoop启用开关配置项； 增加交易通道IP地址查询功能； XTFExchange结构体增加hasChannelIP字段用于标记是否支持IP地址查询； XTFAccount结构体增加lastLocalActionID字段，表示用户定义的最后一次本地撤单编号； |
| 2022/09/29 | V4.1.465 | 增加错误码查询接口，支持错误消息内容的中英文版本； makeXTFApi()接口允许配置文件路径为空，启动API之前，通过API的setConfig()接口来设置参数； 优化资金和仓位计算； |
| 2022/10/13 | V4.1.486 | 优化报单插入错误回报处理； 优化UDP预热报单； 优化部分结构体字段； |
| 2022/11/22 | V4.1.586 | 新增版本兼容性检测； 账户字段扩展为20字节； 增加交易流水的日志记录功能； 修复已知的冻结手续费计算错误问题； |
| 2022/12/20 | V4.1.629 | 提供资金同步接口； 新增创建预热报单接口； 中金期权功能优化； XTFAccount结构体增加交割保证金、昨日余额字段； |
| 2023/01/18 | V4.1.664 | 优化使用手册文档，规范错误码的定义； 发送TCP数据时增加多线程同步机制，以防数据交替发送造成异常； 修复部分资金计算与柜台不一致的问题； 报撤单接口增加多线程工作模式，在配置文件增加配置选项 <code>ORDER_MT_ENABLED=true</code> 可以启用多线程报单功能。默认为单线程报撤单，不启用多线程模式； |
| 2023/03/22 | V4.1.749 | 增加商品期权功能； 增加行权和对冲接口； 报单状态增加 <code>XTF_OS_Received</code> 状态表示通过柜台风控； 修复部分资金与柜台不一致的问题； |
| 2023/06/01 | V4.1.861 | 增加询价接口； 增加回报过滤接口； 增加申报费字段和接口； 增加本地单号撤单接口； 报撤单对象增加用户自定义字段userRef； |
| 2023/07/31 | V4.1.931 | 增加通过单号和交易所进行撤单的接口； 增加极简模式配置，此模式下API不再保存任何的交易（订单和成交）信息，由用户自行管理； 优化报撤单接口的性能，支持Solarflare和Exablaze网卡的加速处理； |

| 日期 | API版本 | API主要变更说明 |
|------------|-----------|---|
| 2023/08/29 | V4.1.990 | 增加全局管理接口的说明； 增加获取高精度纳秒级时间戳的接口 <code>getXTFNanoTimestamp()</code> ； 增加Onload版本自动检测功能：如果版本小于7.x或大于7.x，提示相应的告警日志； 增加低延迟网卡功能开关配置：配置项为 <code>XNIC_ENABLED</code> ，true表示启用，false表示禁用； |
| 2023/09/14 | V4.1.1019 | 增加报单分组编号功能； |
| 2023/10/17 | V4.1.1053 | 增加前置席位优选类型FixedThenAuto，用户如果指定的前置席位不合法，则使用自动优选模式自动选择合法的前置席位； |
| 2023/11/27 | V4.1.1068 | makeXTFApi接口增加用户自定义信号处理函数的说明； |
| 2023/12/15 | V4.1.1072 | 增加配置选项COMBINATION_ENABLED和COMBINATION_TYPES，用于设置仓位自动组合的类型； |
| 2024/03/15 | V4.1.1226 | 增加指定席位优先级接口； |

备注说明：

1. 新版本的**API**接口不是向前兼容的，如有特殊情况，详见发布说明；

TraderAPI运行机制

TraderAPI接口命名

TraderAPI提供了2类接口，分别为XTFSpi和XTFApi。

请求

`int XTFApi::XXX()`


回应：

`void XTFSpi::onXXX()`

该模式的相关接口以XXX，onXXX来命名。

工作线程

TraderAPI主要提供API 请求接口供用户发送请求命令，提供SPI回调接口供用户接收回报消息。API逻辑结构如下图所示：



用户客户端通过API的请求接口可以向柜台发送相关请求，通过继承API的SPI回调函数，可以接收到相关响应和回报。

客户端程序和交易前端之间的通信是由API工作线程驱动的，客户端程序至少存在3个线程组成：

客户端主线程：主要是客户端发送请求和处理接收到的API的回报信息；

API数据接收线程：主要是接收和处理柜台系统的交易回报和查询响应；

API报单预热线程：主要是处理交易预热功能，建议与用户报单线程绑到同一颗CPU物理核。此线程只有启用预热报单时才会运行，否则不会运行；

API业务处理线程：主要是处理心跳、重连等公共业务逻辑；

所有线程均支持绑核操作。

备注说明：

1. 由XTFApi和XTFSpi提供的接口**不是线程安全的**。多个线程同时为单个XTFApi实例发送请求是不允许的，也不能在多线程同时发送报单请求。
2. 用户注册的SPI回调函数需要尽快处理相关数据，如果SPI回调接口阻塞了API的查询回报交易回报处理线程，**将会影响该处理线程正常接收后续的数据**。
3. 支持创建多个XTFApi实例，每个实例分别使用独立的SPI对象处理。建议同一进程内，API实例数量不超过4个。

API配置

API的配置需要在启动之前进行参数的设置，启动之后设置的参数不会生效。参数设置如下：

```
#####
## 创建API实例时，请使用独立的配置文件。
## 多个账号请创建多个API实例，每个API实例使用各自不同的配置文件。
#####

## 资金账号
ACCOUNT_ID=account_1

## 账号密码
ACCOUNT_PWD=password

## 看穿式监管需要的APP_ID
APP_ID=app-client-id

## 看穿式监管需要的授权码
AUTH_CODE=user-auth-code

## 查询使用的地址和端口（TCP）
QUERY_SERVER_IP=127.0.0.1
QUERY_SERVER_PORT=33333
```

```
## 交易使用的地址和端口（UDP）
TRADE_SERVER_IP=127.0.0.1
TRADE_SERVER_PORT=62000

## 回报数据处理线程绑核，默认不绑核，该线程以busy loop模式运行
## 回报数据处理线程的绑核，可以加快数据的接收和处理，
## 建议为每个API实例绑定一个隔离的CPU核。
#TCP_WORKER_CORE_ID=3

## 回报数据处理线程是否启用busy loop模式运行，默认为true
## 不建议启用此配置项，会增加回报处理的时延。
#TCP_WORKER_BUSY_LOOP_ENABLED=true

## UDP预热处理时间间隔，单位：毫秒，取值范围：[10,50]，默认为20
## 不建议启用此配置项，保持默认值。
#WARM_INTERVAL=20

## UDP预热处理线程绑核，默认不绑核，该线程不是以busy loop模式运行
## 建议将预热线程与用户策略线程绑在同一个物理CPU上。
#TRADE_WORKER_CORE_ID=4

## 公共处理线程绑核，默认不绑核，该线程不是以busy loop模式运行
## 公共处理线程主要用于处理通用任务，例如：
## - 慢速数据处理；
## - 心跳超时维护；
## - 超时重连处理；
## - 其他任务，等；
## 说明：
## - 负数表示不绑核；
## - 公共处理线程是多个API实例共用的，只需要在不同的API实例配置文件中设置一次即可，以第一个API实例创建的配置生效；
## 不建议使用此配置项，保持默认值。
#TASK_WORKER_CORE_ID=5
```

注意：用户也可以通过setConfig()接口设置自定义的临时参数，以便在需要的地方使用 getConfig() 接口进行获取。此功能可以用作临时的参数传递；

心跳机制

Xele-Trade-Futures柜台系统在登录成功后，柜台每隔一定时间发送心跳报文给客户端来维持连接；API也会向柜台定时发送心跳报文来维持链接，默认心跳间隔为6秒。超过60秒钟，未收到柜台心跳，API会主动断开与柜台的连接，并等待下一次重连。API和柜台系统之间的心跳自动维护，无需用户干预。

重连机制

API登录Xele-Trade-Futures柜台系统后，如果出现异常中断，会自动发起重连。首次重连的间隔是100ms，随后的重连时间间隔为200ms、400ms、.....，直至最大间隔32s。最大重连次数为9600次。如果API在中断后，尝试9600次依然无法成功建立连接，则停止重连，并通过XTFSpi::onError()接口通知用户。

工作流程

客户端和柜台交易系统的交互过程分为2个阶段：初始化阶段和功能调用阶段。

初始化阶段

在初始化阶段，Xele-Trade-Futures交易系统的程序必须完成如下步骤：

start(): 调用该接口，API会自动向交易柜台发起连接。

交易柜台的配置信息，默认从创建API对象的配置文件中读取。

也可以通过 setConfig() 接口配置。

示例代码：API初始化流程（具体代码详见example中“Example01.cpp”）：

```
class Example_01_Trader : public ExampleTrader {
public:
    Example_01_Trader() = default;
    ... // 其余代码参见example/Example01.cpp
```

```

void start() {
    if (mApi) {
        printf("error: trader has been started.\n");
        return;
    }

    mOrderLocalId = 0;
    mApi = makeXTFApi(mConfigPath.c_str());
    if (mApi == nullptr) {
        printf("error: create xtf api failed, please check config: %s.\n", mConfigPath.c_str());
        exit(0);
    }

    printf("api starting..., config: %s.\n", mConfigPath.c_str());
    int ret = mApi->start(this);
    if (ret != 0) {
        printf("start failed, error code: %d\n", ret);
        exit(0);
    }
}

... // 其余代码参见example/Example01.cpp
}

/**
 * @brief 一个简单的报撤单功能演示，API登录柜台后，报一手多头开仓单，等待3秒后，尝试撤单。
 *
 * @param config
 * @param instrumentId
 */
void runExample(const std::string &configPath, const std::string &instrumentId, double price, int volume) {
    printf("start example 01.\n");

    Example_01_Trader trader;
    trader.setConfigPath(configPath);
    trader.setInstrumentID(instrumentId);
    trader.setPrice(price);
    trader.setVolume(volume);

    trader.start();
    while (!trader.isStarted())
        trader.wait(1, "wait for trader started");
    ... // 其余代码参见example/Example01.cpp
}

int main(int argc, const char *argv[]) {
    printf("api version: %s.\n", getXTFVersion());

    // TODO: 解析传入参数，提取相关的配置
    std::string configPath = "../config/xtf_trader_api.config";
    std::string instrumentId = "au2212";
    double price = 301.50;
    int volume = 1;
    runExample(configPath, instrumentId, price, volume);
    return 0;
}

```

功能调用阶段

在功能调用阶段，客户端程序可以任意调用交易接口中的请求方法，如：insertOrder、cancelOrder、findOrders等，同时用户需要继承SPI回调函数以获取响应信息。


示例代码：功能调用及回调函数（具体代码详见example中“Example01.cpp”）


```
// 客户端程序和柜台建立连接后，调用报单操作接口。  
trader.start();  
... // 其余代码参见example/Example01.cpp  
trader.insertOrder();  
... // 其余代码参见example/Example01.cpp  
trader.stop();
```

注意：每个API接口的调用都应该**检查其返回值**，非0值表示存在错误。

事件时序图

下图是API实例在生命期内调用接口及触发的事件时序图：





TraderAPI基本操作说明


Xele-Trade-Futures柜台系统包括**数据服务**和**交易服务**：

数据服务：主要是提供相关报单、合约、资金等查询以及接收响应结果功能；

交易服务：主要是处理报单、撤单以及接收交易回报等功能；

对于客户端来讲，用户需要通过API的login()接口登录柜台，登录成功后才可以调用insertOrder()或者cancelOrder()接口进行报撤单操作。

TraderAPI和Xele-Trade-Futures柜台系统的信息交互主要包括：登录登出、报撤单操作、查询操作。TraderAPI和柜台系统的上述信息交互流程如下图所示：



登录

初始化网络连接后，就可以通过login()接口发起登录请求了，在onLogin()回调接口处理登录响应，只有登录成功后才能进行业务处理。Xele-Trade-Futures柜台系统支持用户**多点登录**（默认最多登录5次），同一个用户每次可创建多个API实例，初始化完成后即可以进行登录。多点登录有以下特点：

- 每个登录点都是独立的；且都需要登录成功后，才可以进行报撤单以及查询操作；
- 查询数据流的下行报文只发送给发起请求的登录点的连接；
- 交易数据流的下行报文是发送给该用户的所有登录点的连接；
- 每个登录点的查询数据流或交易数据流上下行连接如果断开，API均会自动重连；
- 如果用户希望重新开始操作，则需要退出所有登录点，然后再进行登录操作；

示例代码：用户登录（具体代码详见example中“Example01.cpp”）：

```
void onStart(int errorCode, bool isFirstTime) override {
    if (errorCode == 0) {
        if (isFirstTime) {
            // TODO: init something if needed.
        }
        /* 调用登录接口 */
        int ret = mApi->login(mUsername.c_str(), mPassword.c_str(), mAppID.c_str(), mAuthCode.c_str());
    }
}
```


```

        if (ret != 0) {
            printError("api login failed, error code: %d", ret);
        }
    } else {
        printError("api start failed, error code: %d.", errorCode);
    }
}

void onLogin(int errorCode, int exchangeCount) override {
    if (errorCode != 0) {
        printError("login failed, error code: %d.", errorCode);
        return;
    }
    printInfo("login success.");
}
}

```

报单



如上图所示，报单的流程主要有上述几种场景。

报单的报文说明：

- 不管哪种场景，柜台系统都会发送报单响应，API通过onOrder和onCancelOrder接口通知用户；
- 当报单成功进入交易所后，报单发生的任何状态变化，柜台系统都会发送报单回报，API通过onOrder接口通知用户；如果报单状态为XTF_OS_Cancelled 则通过onCancelOrder接口通知用户；
- 当报单成功进入交易所后，报单发生的任何成交，柜台都会发送成交回报，API通过onTrade接口通知用户；

示例代码：报单示例代码如下（具体代码详见example中“Example02.cpp”）：

```

int insertOrder() { // 报单
    int ret = openLong(1);
    if (ret != 0) {

```

```

        printError("open long order failed, error code: %d", ret);
    }
    return ret;
}

int openLong(int volume) {
    if (mApi == nullptr) return -1;
    XTFInputOrder order;
    memset(&order, 0, sizeof(order));
    order.instrument = mInstrument;
    order.direction = XTF_D_Buy;
    order.offsetFlag = XTF_OF_Open;
    order.orderType = XTF_ODT_FOK;
    order.price = 1000.0;
    order.volume = volume;
    order.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
    order.orderLocalID = ++mOrderLocalId;
    return mApi->insertOrder(order);
}

void onOrder(int errorCode, const XTFOrder *order) override {
    // 报单失败。根据报单错误码判断是柜台拒单，还是交易所拒单。
    if (errorCode != 0) {
        switch (order->actionType) {
            case XTF_OA_Insert:
                printf("insert order failed, error: %d\n", errorCode);
                break;
            case XTF_OA_Return:
                printf("return order failed, error: %d\n", errorCode);
                break;
            default:
                printf("order action(%d) failed, error: %d.\n",
                    order->actionType, errorCode);
                break;
        }
        return;
    }

    // 收到报单回报。根据报单状态判断处理逻辑。
    switch (order->orderStatus) {
        case XTF_OS_Accepted:
            printf("order accepted.\n");
            mOrders[order->localOrderID] = order; // 保存报单对象
            break;
        case XTF_OS_AllTraded:
            printf("order all traded.\n");
            break;
        case XTF_OS_Queueing:
            printf("order queueing.\n");
            break;
        case XTF_OS_Rejected:
            printf("order rejected.\n");
            break;
        default:
            break;
    }
}


void onCancelOrder(int errorCode, const XTFOrder *cancelOrder) override {
    // 撤单失败。根据报单错误码判断是柜台拒单，还是交易所拒单。
    if (errorCode != 0) {
        printf("error: cancel order failed, sys-id: %d.\n", cancelOrder->sysOrderID);
        return;
    }
    printf("order canceled, sys-id: %d.\n", cancelOrder->sysOrderID);
}

void onTrade(const XTFTrade *trade) override {
    // 收到交易回报
    printf("recv trade, sys-order-id: %d, trade-id: %ld.\n", trade->order->sysOrderID, trade->tradeID);
}

```

```
}
```

撤单



如上图所示，撤单的流程主要有上述三种场景。

撤单的报文说明：

- 不管哪种场景，柜台系统都会发送撤单响应，API通过onCancelOrder接口通知用户。如果撤单时已有部分成交，则会通过onOrder和onTrade接口通知用户；
- 当撤单未通过柜台系统或者交易所风控时，柜台系统都会发送错误回报，API通过onCancelOrder接口通知用户；
- 当撤单成功进入交易所后，撤单发生的任何状态变化，柜台系统都会发送回报。当报单被撤销后，API通过onCancelOrder接口通知用户；

示例代码：撤单示例代码如下（具体代码详见example中“Example02.cpp”）：

```
int cancelOrder(int sysOrderID) { // 撤单
    int ret = mApi->cancelOrder(XTF_OIDT_System, sysOrderID);
    if (ret != 0) {
        printError("cancel order failed, sysOrderID: %d, error code: %d", sysOrderID, ret);
    }
    return ret;
}

void onCancelOrder(int errorCode, const XTFOrder *cancelOrder) override {
    // 撤单失败。根据报单错误码判断是柜台拒单，还是交易所拒单。
    if (errorCode != 0) {
        printf("error: cancel order failed, sys-id: %d.\n", cancelOrder->sysOrderID);
        return;
    }
    printf("order canceled, sys-id: %d.\n", cancelOrder->sysOrderID);
}
```

TraderAPI接口参考说明

| 业务类型 | 业务 | 请求接口 / 响应接口 |
|----------|---|--|
| 生命期管理接口 | API对象启动通知接口 | XTFApi::start XTFSpi::onStart |
| 生命期管理接口 | API对象停止通知接口 | XTFApi::stop XTFSpi::onStop |
| 会话管理接口 | 登录结果通知接口 | XTFApi::login XTFSpi::onLogin |
| 会话管理接口 | 登出结果通知接口 | XTFApi::logout XTFSpi::onLogout |
| 会话管理接口 | 修改密码结果通知接口 | XTFApi::changePassword XTFSpi::onChangePassword |
| 会话管理接口 | 日初静态数据已加载完毕，可进行报单操作 流水数据已加载完毕，可进行资金和仓位操作 | XTFSpi::onReadyForTrading XTFSpi::onLoadFinished |
| 交易接口 | 报单回报及订单状态改变通知接口 | XTFApi::insertOrder XTFApi::insertOrders XTFSpi::onOrder |
| 交易接口 | 撤单及订单状态改变通知接口 | XTFApi::cancelOrder XTFApi::cancelOrders XTFSpi::onCancelOrder |
| 交易接口 | 成交回报通知接口 | XTFSpi::onTrade |
| 行权对冲接口 | 报撤单、回报及订单状态改变通知接口 | XTFApi::insertExecOrder XTFApi::cancelExecOrder XTFSpi::onExecOrder XTFSpi::OnCancelExecOrder |
| 做市接口 | 询价、应答接口 | XTFApi::demandQuote XTFSpi::onDemandQuote |
| 数据变化通知接口 | 账户出入金发生变化时回调该接口 | XTFSpi::onAccount |
| 数据变化通知接口 | 交易所前置状态发生变化时回调该接口 | XTFSpi::onExchange |
| 数据变化通知接口 | 合约发生变化时回调该接口 | XTFSpi::onInstrument |
| 外接行情接口 | 行情发生变化时回调该接口 | XTFSpi::onBookUpdate |
| 外接行情接口 | 订阅行情接口 取消订阅行情 | XTFApi::subscribe XTFApi::unsubscribe |
| 外接行情接口 | 更新合约行情 | XTFApi::updateBook |
| 查询管理接口 | 同步资金仓位信息，同步接口 调用成功后自动更新XTFAccount中的资金信息 | XTFApi::syncFunds |
| 查询管理接口 | 获取当前账户信息 | XTFApi::getAccount |
| 查询管理接口 | 获取交易所信息 | XTFApi::getExchangeCount |
| 查询管理接口 | 获取合约信息 | XTFApi::getInstrumentCount |
| 查询管理接口 | 查找报单信息 | XTFApi::findOrders |
| 查询管理接口 | 查找成交信息 | XTFApi::findTrades |
| 参数配置管理接口 | 设置配置参数 | XTFApi::setConfig |
| 参数配置管理接口 | 查询配置参数 | XTFApi::getConfig |

| 业务类型 | 业务 | 请求接口 / 响应接口 |
|----------|-----------|------------------------------|
| 参数配置管理接口 | 指定席位优先级接口 | XTFApi::setChannelPriorities |
| 参数配置管理接口 | 获取API版本 | XTFApi::getVersion |
| 其他通用接口 | 事件通知接口 | XTFSpi::onEvent |
| 其他通用接口 | 错误通知接口 | XTFSpi::onError |
| 辅助接口 | 构造预热报单 | XTFApi::buildWarmOrder |

全局管理接口

makeXTFApi方法

接口功能

创建API实例对象。

有两种方式创建API实例：

1. 配置文件方式，需要传入配置文件路径。如果传入的路径打开失败，那么创建API实例失败，返回空指针；
2. 参数设置方式，不需要传入配置文件路径。调用函数时配置文件路径参数传入空指针（ nullptr ）即可。创建成功后，需要通过API->setConfig()接口设置以下必选参数：
"ACCOUNT_ID"：资金账户ID
"ACCOUNT_PWD"：资金账户密码
"APP_ID"：应用程序ID
"AUTH_CODE"：认证授权码
"TRADE_SERVER_IP"：交易服务地址
"TRADE_SERVER_PORT"：交易服务端口
"QUERY_SERVER_IP"：查询服务地址
"QUERY_SERVER_PORT"：查询服务端口
详细内容请参考 `XTFApi::setConfig()` 接口注释说明。

接口原型

```
XTFApi* makeXTFApi(const char *configPath);
```

接口参数

- configPath：configPath 参数配置文件路径；

返回值

- 如果传入的路径是有效的，那么创建API实例成功，返回API实例指针；
- 如果传入的路径是非空的，但文件打开失败，那么创建API实例失败，返回空指针；
- 如果不传入路径，默认为nullptr，那么创建API实例成功，返回API实例指针。此时，需要通过setConfig接口设置实例的配置参数，否则无法使用；

关于信号处理函数的说明

创建API实例时，如果是首次调用该接口，API默认会注册内部的信号处理函数（ Signal Handler ）用于调试用途。如果在调用makeXTFApi()之前，APP已经注册了信号处理函数，那么API会覆盖已注册信号处理函数，导致信号无法传递给用户定义的信号处理函数。

可以按照以下方法处理此问题：

1. 如果API的版本低于4.1.1068版本，可以先调用makeXTFApi()接口，之后再注册用户自己的信号处理函数。调换注册的顺序，可以解决此问题；

2. 如果API的版本等于或高于4.1.1068版本，除了上面的方法之外，还可以通过在配置文件中增加配置项 `REGISTER_SIGNAL_ENABLED=false`，来关闭makeXTFApi()接口内部自动注册信号函数而导致覆盖的问题。默认API会自动注册内部信号处理函数，此选项需要显式指定为false，才能生效；

getXTFVersion方法

接口功能

查询API版本号。

版本字符串示例：`Lnx64 Xe1e-Trade TraderAPI v4.1.852-811d2dd`

接口原型

```
const char* getXTFVersion();
```

接口参数

无

返回值

API版本字符串。

getXTFErrorMessage方法

接口功能

根据错误码查询错误消息描述字符串。支持中英文两种语言的错误描述字符串。

接口原型

```
const char* getXTFErrorMessage(int errorCode, int language);
```

接口参数

- errorCode：待查询的错误码；
- language: 语言类型；0-中文，1-英文。

返回值

错误消息描述字符串。

getXTFNanoTimestamp方法

接口功能

按纳秒获取当前时间戳。

接口原型

```
unsigned long long getXTFNanoTimestamp();
```


接口参数

无

返回值

纳秒计数的时间戳。

setXTFLogEnabled方法

接口功能

是否启用日志功能。

启用日志功能，API会在应用程序当前执行目录下，生成 `xtf-api-log` 目录，存储日志文件。每次启动会按照时间戳生成新的日志文件。

禁用日志功能，API不再创建日志文件和记录日志。

日志文件可以记录API在运行过程中出现的简要过程和告警与错误，在发生异常时可以帮助错误发生原因的排查和定位。启用日志并不会给API的运行性能带来下降，目前API默认启用了日志功能。

接口原型

```
void setXTFLogEnabled(bool enabled);
```

接口参数

- enabled：启用或禁用日志，true-启用，false-禁用。

返回值

无

SPI类管理接口

生命期管理接口

onStart方法

接口功能

API对象启动通知接口

接口原型

```
void onStart(int errorCode, bool isFirstTime);
```

接口参数

- errorCode：启动结果。0-表示启动成功，可以调用 login() 接口登录柜台；其他值表示启动失败对应的错误码；
- isFirstTime: 是否初次打开。可以据此标志位，判断在初次打开时，进行数据的初始化等操作。

返回值

无

onStop方法

接口功能

API对象停止通知接口

接口原型

```
void onStop(int reason);
```

接口参数

- reason：表示停止的原因；

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ERRXTFAPI_ClosedByUser | ： 客户调用 stop 接口主动关闭 |
| ERRXTFAPI_ClosedByTimeout | ： 心跳超时主动关闭 |
| ERRXTFAPI_ClosedBySendError | ： 发送数据时，检测到套接字异常，主动关闭 |
| ERRXTFAPI_ClosedByRecvError | ： 检测到对端关闭 TCP 连接 |
| ERRXTFAPI_ClosedByLoginError | ： 检测到登录应答协议异常后主动关闭 |
| ERRXTFAPI_ClosedByLogoutError | ： 检测到登出应答协议异常后主动关闭 |
| ERRXTFAPI_ClosedByZipStreamError | ： 检测到流水推送数据异常后主动关闭 |

返回值

无

onServerReboot方法

接口功能

柜台在交易时段发生过重启的通知接口。

- 柜台在交易时段如果发生重启，API中断后会自动重连；
- 重新连接后，API会清空上一次登录的所有数据，并重新从柜台加载数据；
- 由于API的本地数据发生了变化，因此所有外部使用的指针数据会失效，用户需要在收到onServerReboot事件后，清理上一次的所有数据指针，此刻这些数据指针依然有效；当onServerReboot事件处理之后，数据指针将会失效。

接口原型

```
void onServerReboot();
```

接口参数

无

返回值

无

会话管理接口

onLogin方法

接口功能

登录结果通知接口

接口原型

```
void onLogin(int errorCode, int exchangeCount);
```

接口参数

- errorCode：登录结果。0-表示登录成功；其他值表示登录失败返回的错误码；
- exchangeCount：交易所数量，登录成功后返回交易所的可用数量；此时 不能查询交易席位 信息。需要收到 onReadyForTrading() 或 onLoadFinished() 事件通知后，才能查询交易所的交易席位信息。

返回值

无

onLogout 方法

接口功能

登出结果通知接口。

接口原型

```
void onLogout(int errorCode);
```

接口参数

- errorCode：登出结果。0-表示登录成功；其他值表示登出失败返回的错误码；

返回值

无

onChangePassword方法

接口功能

修改密码结果通知接口。

接口原型

```
void onChangePassword(int errorCode);
```

接口参数

- errorCode：修改结果。0-表示修改成功；其他值表示密码修改失败返回的错误码；

返回值

无

onReadyForTrading 方法

接口功能

日初静态数据已加载完毕，可进行报单操作。

初静态数据已经加载完毕，用户可以根据需要查询合约对象，并进行报单；但是， 报单回报 会在日内历史流水追平之后，才会到达。

注意，至此阶段日内历史流水数据并未加载完成，暂时无法计算资金和仓位，如果需要根据资金和仓位进行报单，需要等待流水追平之后，再发送报单。

接口原型

```
void onReadyForTrading(const XTFAccount *account);
```

接口参数

- account：当前登录的账户信息，参见[XTFAccount结构体](#)；在API实例生命周期内，此对象指针一直有效，可以保存使用；该对象指针与getAccount()接口查询的一致；

返回值

无

onLoadFinished方法

接口功能

交易日内所有流水数据已加载完毕，用户可以根据流水数据计算资金和仓位，并据此进行报单。

- 流水数据支持断点续传功能；
- 如果是新创建的API对象，流水数据从头开始推送；
- 如果API对象已存在，连接断开后重连，流水数据从断开处续传推送；

接口原型

```
void onLoadFinished(const XTFAccount *account);
```

接口参数

- account：当前登录的账户信息，参见[XTFAccount结构体](#)；

返回值

无

交易接口

onOrder方法

接口功能

报单回报及订单状态改变通知接口。

接口原型

```
void onOrder(int errorCode, const XTFOOrder *order);
```

接口参数

- errorCode：报单操作错误码
- order：报单回报对象，参见[XTFOOrder结构体](#)；

返回值

无

onCancelOrder方法

接口功能

撤单回报状态改变通知接口。

主动撤单成功或者失败、IOC订单被交易所撤单都会产生该事件，撤单成功时该订单orderStatus为XTF_OS_Canceled。

说明：

- 该事件在流水重传的时候也会产生，此时isHistory为true;
- 流水数据支持断点续传功能；
- 如果是新创建的API对象，流水数据从头开始推送；
- 如果API对象已存在，连接断开后重连，流水数据从断开处续传推送；

接口原型

```
void onCancelOrder(int errorCode, const XTFOrder *order);
```

接口参数

- errorCode：撤单操作错误码；
- order：报单回报对象，参见[XTFOrder结构体](#)；

返回值

无

onTrade方法

接口功能

成交回报通知接口。

1. 该事件在流水重传的时候也会产生,此时isHistory为true;
2. 流水数据支持断点续传功能；
3. 如果是新创建的API对象，流水数据从头开始推送；
4. 如果API对象已存在，连接断开后重连，流水数据从断开处续传推送；

成交回报（XTFTrade）对象被创建后，在API实例的生命周期内是一直有效的（如果柜台发生重启，则对象失效）。

虽然XTFTrade对象在创建后，其字段不再更新，但是成交回报关联的XTFOrder对象和成交对应的仓位明细会发生变化。

如果需要对成交回报进行异步处理，建议将XTFTrade的字段拷贝到用户管理的内存之后，再做下一步处理。

如果用户不关心报单状态、已成交数量及成交明细，那么也可以直接使用XTFTrade指针。

接口原型

```
void onTrade(const XTFTrade *trade);
```

接口参数

- trade：成交回报对象，参见[XTFTrade结构体](#)；

返回值

无

onExecOrder方法

接口功能

行权或对冲报单回报及订单状态改变通知接口。

行权或对冲报单回报，没有以下几个状态：

- XTF_OS_PartTraded
- XTF_OS_AllTraded

接口原型

```
void onExecOrder(int errorCode, const XTFOrder *order);
```

接口参数

- errorCode：报单操作错误码

- order：报单回报对象，参见[XTFOrder结构体](#)；

返回值

无

onCancelExecOrder方法

接口功能

行权或对冲撤单回报状态改变通知接口。

主动撤单成功或者失败会产生该事件，撤单成功时该订单orderStatus为XTF_OS_Canceled

说明：

1. 该事件在流水重传的时候也会产生，此时isHistory为true;
2. 流水数据支持断点续传功能；
3. 如果是新创建的API对象，流水数据从头开始推送；
4. 如果API对象已存在，连接断开后重连，流水数据从断开处续传推送；

接口原型

```
void onCancelExecOrder(int errorCode, const XTFOrder *order);
```

接口参数

- errorCode：撤单操作错误码；
- order：报单回报对象，参见[XTFOrder结构体](#)；

返回值

无

onPositionCombEvent方法

接口功能

持仓组合回报事件通知接口。

如果启用组合功能，当持仓被组合或解锁组合时，会产生组合回报事件，通过此接口通知用户。

接口原型

```
void onPositionCombEvent(int errorCode, const XTfPositionCombEvent &combEvent);
```

接口参数

- errorCode：错误码，作为保留；
- combEvent：组合事件对象，参见[XTfPositionCombEvent结构体](#)；

返回值

无

onDemandQuote方法

接口功能

询价应答接口。

询价请求成功或者失败都会产生该事件，即调用 demandQuote() 方法后，询价结果由此接口通知用户。

接口原型

```
void onDemandQuote(int errorCode, const XTFInputQuoteDemand &inputQuoteDemand);
```

接口参数

- errorCode：询价操作错误码；
- inputQuoteDemand：询价录入对象，用于返回本次询价请求的输入参数。该对象只能在本接口内部使用，如果在接口之外使用，可以创建对象副本后，对副本做进一步处理。详细定义参见[XTFInputQuoteDemand结构体](#)。

返回值

无

数据变化通知接口

onAccount方法

接口功能

账户出入金发生变化时回调该接口。

接口原型

```
void onAccount(int event, int action, const XTFAccount *account);
```

接口参数

- event：账户变化事件类型，XTF_EVT_AccountCashInOut：账户资金发生出入金流水变化
- action：账户变化的动作，XTF_CASH_In：入金，XTF_Cash_Out：出金
- account：账户对象，参见[XTFAccount结构体](#)；

返回值

无

onExchange方法

接口功能

交易所前置状态发生变化时回调该接口。

接口原型

```
void onExchange(int event, int channelId, const XTFExchange *exchange);
```

接口参数

- event：账户变化事件类型（详见枚举类型章节），`XTF_EVT_ExchangeChannelConnected`：交易所交易通道已连接通知，`XTF_EVT_ExchangeChannelDisconnected`：交易所交易通道已断开通知
- channelId：通道号
- exchange：交易所对象，请参考[XTFExchange结构体](#)部分。

返回值

无

onInstrument方法

接口功能

合约发生变化时回调该接口。

接口原型

```
void onInstrument(int event, const XTFInstrument *instrument);
```

接口参数

- event：账户变化事件类型（详见枚举类型章节），`XTF_EVT_InstrumentStatusChanged`：合约状态发生变化通知
- instrument：合约对象，参见[XTFInstrument结构体](#)；

返回值

无

外接行情接口

onBookUpdate方法

接口功能

行情发生变化时回调该接口。

默认只通知用户subscribe()指定的合约行情，参见subscribe()接口。

接口原型

```
void onBookUpdate(const XTFMarketData *marketData);
```

接口参数

- marketData：行情信息对象，参见[XTFMarketData结构体](#)；

返回值

无

其他通用接口

onEvent方法

接口功能

事件通知接口。

接口原型


```
void onEvent(const XTfEvent &event);
```

接口参数

- event：通知的事件对象，参见[XTfEvent结构体](#)；

返回值

无

onError方法

接口功能

错误通知接口。

接口原型

```
void onError(int errorCode, void *data, size_t size);
```

接口参数

- errorCode：错误码，ERRXTFAPI_RetryMaxCount：TCP重连失败且已达最大次数。
- data：附带的错误数据，无数据则为nullptr；
- size：附带的错误数据大小，无数据则为0；

返回值

无

API类管理接口

会话管理接口

start方法

接口功能

启动API。

调用该接口，API会自动向交易柜台发起连接。

交易柜台的配置信息，默认从创建API对象的配置文件中读取。也可以通过 setConfig() 接口配置。

如果接口调用成功，将回调 XTfListener::onStart() 接口通知启动的结果。

如果API停止后再重新启动，可以传入新的对象，以处理新的业务逻辑。

例如：

```
XTfSpiA *a = new XTfSpiA()
api->start(a);
... // do something.
api->stop();

XTfSpiB *b = new XTfSpiB()
api->start(b); // ok.
... // do something.
api->stop();
```

接口原型

```
int start(XTFSpi *spi);
```

接口参数

- spi：回调事件处理对象；

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。

stop方法

接口功能

停止API接口。

调用该接口，API会断开与交易柜台连接。

如果接口调用成功，将回调 XTFSpi::onStop() 接口通知停止的结果。

停止后的API接口，可以重新启动。此时，可以传入新的Listener对象，处理不同的逻辑

接口原型

```
int stop();
```

接口参数

无

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。

login方法

接口功能

登录交易柜台。

接口调用成功后，将回调 onLogin() 接口通知登录结果。

登录接口有三种不同形式的重载：

1. 不带任何参数的接口，默认使用配置文件中的设置，或者通过 setConfig() 接口的信息；
2. 仅带有账户和密码的接口，AppID和AuthCode默认使用配置文件的设置。或者通过setConfig() 接口设置的信息；
3. 带有全部参数的接口，将会自动覆盖配置文件或 setConfig() 接口设置的信息；

接口原型

```
int login();
int login(const char *accountID, const char *password);
int login(const char *accountID, const char *password, const char *appID, const char *authCode);
```

接口参数

- accountID: 资金账户编码
- password: 资金账户密码
- appID: 应用程序ID
- authCode: 认证授权码

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。

logout方法

接口功能

登出交易柜台。
该接口调用成功后，将回调 onLogout() 接口通知登录结果。

接口原型

```
int logout();
```

接口参数

无

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。

changePassword方法

接口功能

修改账户密码。
接口调用成功后，将回调 onChangePassword() 接口通知修改密码结果。

接口原型

```
int changePassword(const char *oldPassword, const char *newPassword);
```

接口参数

- oldPassword：旧密码
- newPassword：新密码

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。
调用成功并不表示密码修改成功，密码修改成功与否的结果在 onChangePassword(errorCode) 接口中通知用户；

交易接口

insertOrder方法

接口功能

发送报单。
在 XTFSpi::onOrder()或XTFSpi::onCancelOrder() 接口中通知用户插入报单的结果和报单状态。

重要提示：

- API允许客户端使用同一用户名/口令多次登录，但客户端需要使用某种机制确保 本地报单编号 不发生重复。比如：（ 奇偶交替、分割号段 ）+单向递增；

2. 该接口默认是线程不安全的，不能在多线程调用同一个API实例对象的报单接口；如果需要启用线程安全模式，使用 `setConfig("ORDER_MT_ENABLED", "true")` 进行配置即可；

接口原型

```
int insertOrder(const XTFInputOrder &inputOrder);
int insertOrders(const XTFInputOrder inputOrders[], size_t orderCount);
```

接口参数

- inputOrder：待插入的报单参数，参见[XTFInputOrder结构体](#)；
- inputOrders：待批量插入的报单参数数组；
- orderCount：批量插入数量，不能大于16个。如果超过16，则批量报单插入失败；

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码，调用成功并不表示报单操作的结果。

cancelOrder方法

接口功能

发送撤单。

在XTFSpi::onCancelOrder()接口中通知取消报单的结果和报单状态。

重要提示：

1. 该接口默认是线程不安全的，不能在多线程调用同一个API实例对象的报单接口；如果需要启用线程安全模式，使用 `setConfig("ORDER_MT_ENABLED", "true")` 进行配置即可；
2. 如果使用XTFOrder报单对象直接撤单，务必使用API返回的XTFOrder对象指针，用户不能从外部构造一个XTFOrder来撤单；
3. 不建议使用交易所单号撤单；

接口原型

```
int cancelOrder(const XTFOrder *order);
int cancelOrders(const XTFOrder *orders, size_t orderCount); // 批量撤单接口，最大数量为16个
int cancelOrder(XTFOrderIDType orderIDType, long orderID); // 如果是本地单号撤单，需要用户具备本地单号撤单的权限
int cancelOrder(XTFOrderIDType orderIDType, long orderID, const XTFExchange *exchange); // 按单号和交易所撤单
int cancelOrders(XTFOrderIDType orderIDType, long orderIDs[], size_t orderCount); // 批量撤单接口，最大数量为16个
```

接口参数

- order：待撤销的报单对象，参见[XTFOrder结构体](#)；
- orders：待批量撤销的报单对象数组；
- orderCount：批量撤单数量，不能大于16个。如果超过16，则批量撤单失败；
- orderIDType：报单编号类型，目前支持柜台流水号、本地报单编号和交易所单号撤单；
- orderID：柜台流水号或本地报单编号，如果是本地报单编号，要求本地报单编号具备唯一性；
- exchange：交易所对象指针；

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码，调用成功并不表示报单操作的结果。

关于本地单号撤单的说明

为了确保本地单号撤单可以正常使用，有如下的要求：

1. 需要账号支持本地单号撤单功能，可以通过 `XTFAccount::isSupportCancelOrderByLocalID()` 接口查看当前账号是否支持本地单号撤单；

- 2. 本地单号在[0, X]范围之内，X的值默认是5000000，柜台可以根据需要进行配置，用户可以通过XTFAccount::getMaxAllowedLocalOrderID()接口查询该值；
- 3. 本地单号保持单调递增，普通单、报价单、行权对冲单，都不能冲突；

insertExecOrder方法

接口功能

发送行权或对冲报单。

在 XTFSpi::onExecOrder()或XTFSpi::onCancelExecOrder() 接口中通知用户行权或对冲报单的结果和状态。

重要提示：

- 1. 行权或对冲的本地报单编号与普通订单的本地报单编号，不能冲突，需要进行统一编号；
- 2. 该接口默认是线程不安全的，不能在多线程调用同一个API实例对象的报单接口；如果需要启用线程安全模式，使用 setConfig("ORDER_MT_ENABLED", "true")进行配置即可；

接口原型

```
int insertExecOrder(const XTFExecOrder &execOrder);
```

接口参数

- execOrder：待发送的行权或对冲报单参数，参见[XTFExecOrder结构体](#)；

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码，调用成功并不表示报单操作的结果。

行权或对冲报单字段说明

通过XTFOrderFlag、XTFOrderType、XTFDirection三个字段区分是请求行权、放弃行权、请求对冲、请求不对冲。下面的表格给出了不同报单对应的字段值：

| 报单类型 | XTFOrderFlag | XTFDirection | XTFOrderType |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 请求行权（且行权后自对冲期权） | XTF_ODF_OptionsExecute | XTF_D_Buy | XTF_ODT_SelfClose |
| 请求行权（且行权后不对冲期权） | XTF_ODF_OptionsExecute | XTF_D_Buy | XTF_ODT_NotSelfClose |
| 放弃行权 | XTF_ODF_OptionsExecute | XTF_D_Sell | — |
| | | | |
| 请求期权对冲 | XTF_ODF_OptionsSelfClose | XTF_D_Buy | XTF_ODT_SelfCloseOptions |
| 请求履约对冲 | XTF_ODF_OptionsSelfClose | XTF_D_Buy | XTF_ODT_SelfCloseFutures |
| 请求期权 不对 冲 | XTF_ODF_OptionsSelfClose | XTF_D_Sell | XTF_ODT_SelfCloseOptions |
| 请求履约 不对 冲 | XTF_ODF_OptionsSelfClose | XTF_D_Sell | XTF_ODT_SelfCloseFutures |

按照上述表格构造行权或对冲报单后，通过 insertExecOrder(const XTFExecOrder &execOrder) 接口即可实现报单请求；对应的撤单请求使用 cancelExecOrder(const XTFOrder *order) 接口。

cancelExecOrder方法

接口功能

发送行权/自对冲撤单。

在XTFSpi::onCancelExecOrder()接口中通知撤单的结果和报单状态。

重要提示：

1. 该接口默认是线程不安全的，不能在多线程调用同一个API实例对象的报单接口；如果需要启用线程安全模式，使用 `setConfig("ORDER_MT_ENABLED", "true")` 进行配置即可；
2. 如果使用XTFOrder报单对象直接撤单，务必使用API返回的XTFOrder对象指针，用户不能从外部构造一个XTFOrder来撤单；
3. 不建议使用交易所单号撤单；

接口原型

```
int cancelExecOrder(const XTFOrder *order);
int cancelExecOrder(XTFOrderIDType orderIDType, long orderID);
int cancelExecOrder(XTFOrderIDType orderIDType, long orderID, const XTFExchange *exchange);
```

接口参数

- order：待撤销的报单对象，参见[XTFOrder结构体](#)；
- orderIDType：报单编号类型，目前支持柜台流水号、本地报单编号和交易所单号撤单；
- orderID：柜台流水号或本地报单编号，如果是本地报单编号，要求本地报单编号具备唯一性；
- exchange：交易所对象；

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码，调用成功并不表示报单操作的结果。

关于本地单号撤单的说明

与普通撤单相同，参考[cancelOrder的本地单号撤单说明](#)。

demandQuote方法

接口功能

发送询价请求。

在XTFSpi::onDemandQuote()接口中通知询价的结果。

重要提示：

该接口默认是线程不安全的，不能在多线程调用同一个API实例对象的报单接口；如果需要启用线程安全模式，使用 `setConfig("ORDER_MT_ENABLED", "true")` 进行配置即可。

接口原型

```
int demandQuote(const XTFInstrument *instrument, int localID = 0);
int demandQuote(const XTFInputQuoteDemand &inputQuoteDemand);
```

接口参数

- instrument：待询价的合约对象。必须传入一个有效的合约对象，不可传入空对象；
- localID：询价请求的本地编号，无规则约束，由用户自定义。可选参数，默认为0；
- inputQuoteDemand：询价请求对象。该对象提供了询价更丰富的输入参数，如：可以指定询价的发送席位编号、用户自定义数据等。详细信息参见[XTFInputQuoteDemand结构体](#)。

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。

调用成功仅表示本次询价请求发送成功，并不表示询价操作是成功的，询价结果在 XTFSpi::onDemandQuote() 接口中返回。

外接行情接口

subscribe方法

接口功能

订阅行情。

行情订阅成功后，当收到对应合约的行情数据后，会回调 onBookUpdate() 接口。

说明：

- 1. API自身是不带有行情接入功能，但是提供了外部行情更新接口updateBook()，通过此接口更新API内部存储的最新行情数据；
- 2. 如果没有订阅合约行情，当updateBook()导致的行情变化时，不会回调onBookUpdate()接口；
- 3. 如果订阅了合约行情，当updateBook()导致合约行情变化时，会回调onBookUpdate()接口；

接口原型

```
int subscribe(const XTFInstrument *instrument);
```

接口参数

- instrument：待订阅的合约对象，参见[XTFInstrument结构体](#)；

返回值

接口调用成功或失败，调用成功表示行情订阅成功。

unsubscribe方法

接口功能

取消订阅行情，与subscribe()接口功能相反。

接口原型

```
int subscribe(const XTFInstrument *instrument);
```

接口参数

- instrument：待取消订阅的合约对象，参见[XTFInstrument结构体](#)；

返回值

接口调用成功或失败，调用成功表示行情订阅取消成功。

updateBook方法

接口功能

更新合约行情。
暂时仅支持一档行情数据。
更新行情后，API会自动处理以下逻辑：

1. 根据合约仓位计算持仓盈亏；
2. 如果用户调用subscribe()接口订阅行情数据，会通过 XTFSpi::onBookUpdate() 接口通知用户；

接口原型

```
int updateBook(const XTFInstrument *instrument, ///< 合约对象
               double lastPrice,             ///< 最新价
               double bidPrice,              ///< 买入价。为零代表无买入价。
               int bidVolume,                ///< 买入量。为零代表无买入价。
               double askPrice,              ///< 卖出价。为零代表无卖出价。
               int askVolume                 ///< 卖出量。为零代表无卖出价。
);
```

接口参数

- instrument：合约对象，参见[XTFInstrument结构体](#)；
- lastPrice：最新价
- bidPrice：买入价。为零代表无买入价
- bidVolume：买入量。为零代表无买入价
- askPrice：卖出价。为零代表无卖出价
- askVolume：卖出量。为零代表无卖出价

返回值

接口调用成功或失败，调用成功表示行情更新成功。

查询管理接口

getAccount方法

接口功能

获取当前资金账户信息。

接口原型

```
const XTFAccount* getAccount();
```

接口参数

无

返回值

返回资金账户对象指针。

getExchangeCount方法

接口功能

获取交易所数量信息。

接口原型

```
int getExchangeCount();
```

接口参数

无

返回值

返回交易所的数量，负数表示错误码。

getExchange方法

接口功能

获取指定位置的交易所信息。

接口原型

```
const XTFExchange* getExchange(int pos);
```

接口参数

- pos：交易所对象的位置下标，从0开始计算，最大值为 getExchangeCount() - 1；

返回值

返回指定位置的交易所对象，参见[XTFExchange结构体](#)。

getInstrumentCount方法

接口功能

获取合约数量信息。

接口原型

```
int getInstrumentCount();
```

接口参数

无

返回值

- 大于等于0：表示合约数量；
- 小于0：表示查询发生的错误码；

getInstrument方法

接口功能

根据合约位置查询合约信息。

接口原型

```
const XTFInstrument* getInstrument(int pos);
```

接口参数

- pos：合约的位置下标值，取值范围：[0, getInstrumentCount() - 1]；

返回值

- 合约对象指针，参见[XTFInstrument结构体](#)；
- 如果参数异常，或者查询发生错误，返回空指针；

getInstrumentByID方法

接口功能

根据合约编号字符串查询合约信息。

接口原型

```
const XTFInstrument* getInstrumentByID(const char *instrumentID);
```

接口参数

- instrumentID：合约编号字符串，例如：`sc2305`、`cu2301`等；

返回值

- 合约对象指针，参见[XTFInstrument结构体](#)；
- 如果合约不存在，或者查询发生错误，返回空指针；

getCombInstrumentCount方法

接口功能

获取组合合约数量信息。

接口原型

```
int getCombInstrumentCount();
```

接口参数

无

返回值

- 大于等于0：表示组合合约数量；
- 小于0：表示查询发生的错误码；

getComblInstrument方法

接口功能

根据位置查询组合合约信息。

接口原型

```
const XTFComblInstrument* getComblInstrument(int pos);
```

接口参数

- pos：位置下标值，取值范围：[0, getComblInstrumentCount() - 1]；

返回值

- 组合合约对象指针，参见[XTFComblInstrument结构体](#)；
- 如果参数异常，或者查询发生错误，返回空指针；

getComblInstrumentByID方法

接口功能

根据组合合约编号字符串查询组合合约信息。

接口原型

```
const XTFComblInstrument* getComblInstrumentByID(const char *comblInstrumentID);
```

接口参数

- comblInstrumentID：组合合约编号字符串，例如：`sc2305,-sc2305`、`-cu2301,cu2302` 等；

返回值

- 组合合约对象指针，参见[XTFComblInstrument结构体](#)；
- 如果合约不存在，或者查询发生错误，返回空指针；

getProductCount方法

接口功能

获取品种数量信息。

接口原型

```
int getProductCount();
```

接口参数

无

返回值

- 大于等于0：表示品种数量；
- 小于0：表示查询发生的错误码；

getProduct方法

接口功能

根据位置查询品种信息。

接口原型

```
const XTProduct* getProduct(int pos);
```

接口参数

- pos：位置下标值，取值范围：[0, getProductCount() - 1]；

返回值

- 品种对象指针，参见[XTProduct结构体](#)；
- 如果参数异常，或者查询发生错误，返回空指针；

getProductByID方法

接口功能

根据品种编号字符串查询品种信息。

接口原型

```
const XTProduct* getProductByID(const char *productID);
```

接口参数

- productID：合约编号字符串，例如：`sc`、`cu`等；

返回值

- 品种对象指针，参见[XTProduct结构体](#)；
- 如果品种不存在，或者查询发生错误，返回空指针；

findOrders方法

接口功能

根据指定的过滤条件查询报单信息。

接口原型

```
int findOrders(const XTOrderFilter &filter, unsigned int count, const XTOrder *orders[]);
```

接口参数

- filter：报单查找条件；
- count：外部传入的数组长度参数，最大查询该数量的报单；
- orders：外部传入的数组，用于存储查询结果；

返回值

返回实际查询到的报单数量。

如果查询的实际报单数大于指定的数量count，则取前面的count个报单，并返回count；

如果查询的实际报单数小于指定的数量count，则表示查到的数量少于传入的数量，返回实际的数量；

findTrades方法

接口功能

根据指定的过滤条件查询成交信息。

接口原型

```
int findTrades(const XTFTTradeFilter &filter, unsigned int count, const XTFTTrade *trades[]);
```

接口参数

- filter：成交明细查找条件；
- count：外部传入的数组长度参数，最大查询该数量的成交明细；
- trades：外部传入的数组，用于存储查询结果；

返回值

返回实际查询到的成交数量。

如果查询的实际成交数大于指定的数量count，则取前面的count个成交，并返回count；

如果查询的实际成交数小于指定的数量count，则表示查到的数量少于传入的数量，返回实际的数量；

参数配置管理接口

enableAutoCombinePosition方法

接口功能

启停仓位自动组合功能。

创建API实例后、启动API前，调用 enableAutoCombinePosition(true) 接口设置启用仓位自动组合功能。启用组合之后，API登录会发送自动组合标识到柜台。柜台会根据用户的当前持仓，按照组合规则进行自动组合。

应在启动会话之前设置自动组合功能，启动之后设置不会生效。默认为不启用仓位自动组合功能。

仓位自动组合说明：

1. 无论是否启用自动组合功能，上个交易日的历史仓位，柜台都会将满足组合规则的仓位全部组合；
2. 日内交易的新开仓位，如果用户登录时启用了仓位自动组合，那么剩余未组合的历史仓位（单腿）和日内新开仓位，柜台会将满足组合规则的仓位全部组合；
3. 如果日内有多次登录，且最近一次没有启用仓位自动组合，那么上一次登录时，已组合的仓位不再变化，本次会话过程中的新开仓位，柜台不会自动组合。

接口原型

```
void enableAutoCombinePosition(bool enabled);
```

接口参数

- enabled：是否启用自动组合功能，true-启用 false-不启用；

返回值

无

setConfig方法

接口功能

设置配置参数，应在启动会话之前设置参数，启动之后设置的参数不会生效。

配置参数名称列表：

```
"ACCOUNT_ID": 资金账户ID
"ACCOUNT_PWD": 资金账户密码
"APP_ID": 应用程序ID
"AUTH_CODE": 认证授权码
"TRADE_SERVER_IP": 交易服务地址
"TRADE_SERVER_PORT": 交易服务端口
"QUERY_SERVER_IP": 查询服务地址
"QUERY_SERVER_PORT": 查询服务端口
"HEARTBEAT_INTERVAL": 心跳间隔时间，单位：毫秒
"HEARTBEAT_TIMEOUT": 心跳超时时间，单位：毫秒
"TCP_RECONNECT_ENABLED": TCP断开后是否重连
"TCP_RETRY_INTERVAL": TCP重连最小间隔时间，单位：毫秒
"TCP_RETRY_INTERVAL_MAX": TCP重连最大间隔时间，单位：毫秒
"TCP_RETRY_COUNT": TCP重连次数
"TCP_WORKER_CORE_ID": 数据收发线程绑核
"TCP_WORKER_BUSY_LOOP_ENABLED": 数据收发线程是否启用BusyLoop模式运行
"TRADE_WORKER_CORE_ID": 报单处理线程绑核
"TASK_WORKER_CORE_ID": 通用任务线程绑核
"POSITION_CALC_ENABLED": 是否计算仓位
"MONEY_CALC_ENABLED": 是否计算资金，如果启用资金计算，会默认启用仓位计算
"HISTORY_ONLY_CALC_ENABLED": 是否仅计算历史流水的资金和仓位，如果启用，那么历史流水追平后，将不再计算资金和仓位
"WARM_INTERVAL": 预热时间间隔，取值范围：[10, 50]，单位：毫秒
"ORDER_MT_ENABLED": 是否启用多线程报单功能，默认不启用多线程报单功能
"TRADE_LOG_ENABLED": 是否启用交易明细日志功能。true表示启用，false表示不启用，默认为不启用。
    启用后会在xtf-api-log日志目录下生成xtf-trade-xxx.log日志文件，记录了上下行交易明细数据，可用于调试。
    启用该功能会对下行处理速度有影响。生产环境下，不建议启用。
"RELEASE_FINISHED_ORDER_ENABLED": 是否启用完结报单内存资源自动回收功能。true表示启用，false表示不启用，默认为不启用。
    启用此功能需要非常谨慎。如果报单量非常大，且无成交的撤单占据大部分，那么可以启用此功能。其他场景下，建议不要启用。
    启用后对于所有的错单、拒单和撤单（无成交），其分配的内存资源会被自动回收。
    如果启用此功能，报单内存可能会被回收利用，用户需要根据报单回报消息和报单状态变化，来判断XTFOrder对象指针是否有效，
    只有状态是已接收、正在队列中、部分成交和全部成交的报单，内存资源会持久保留、不会回收，这些报单的指针是有效的。
    其他状态的报单指针是无效的，需要丢弃。
"HISTORICAL_FINISHED_ORDER_FILTER_ENABLED": 是否启用历史完结订单过滤功能（仅做市商柜台支持此功能）
    1、普通单：错单和撤单（无成交）的回报流水，不再推送给客户端；
    2、报价单：状态为错单、两腿衍生单都是撤单且无成交的回报流水，不再推送给客户端；
    3、衍生单：所有报价产生的衍生单，错单和撤单（无成交）的回报流水，不再推送给客户端；
    如果启用此过滤功能，客户端可以收到的历史回报流水数据包括：
    1、普通单：状态是已接收、正在队列中、部分成交、全部成交和部分成交的撤单的回报流水；
    2、衍生单及其原生报价单：状态是已接收、正在队列中、部分成交、全部成交和部分成交的撤单的回报流水及其相关的报价单流水；
    3、其他不在上述过滤条件中的回报流水；
    此功能不影响登录后的回报流水，登录后的所有报撤单流水，全量返回给客户端。
"RUN_MODE": 运行模式参数，0-表示正常模式，1-表示极简模式。
    极简模式可以加速下行回报的处理性能，但部分API接口因为数据处理逻辑的缺失，而无法使用。
    对于那些非常关注下行处理耗时时的应用场景，可以启用此模式。此模式下的功能变化包括：
    1、用户报单后，报单回报不再分配内存，直接将回报字段转换成XTFOrder对象后，通知用户处理，XTFOrder对象回调结束后失效；
    2、成交回报与报单回报类似，不再分配内存，直接将成交回报字段转换成XTFTrade对象后，通知用户处理，XTFTrade对象回调结束后失效；
    3、可能存在乱序问题，需要用户自行处理。乱序场景包括：报单应答和报单回报乱序、报单回报和成交回报乱序；
    4、原有的API撤单接口失效，只能通过编号（系统流水号或本地单号）+交易所来撤单。本地单号撤单，需要用户具备权限才能撤单；
    5、API本地不保存任何的回报和成交数据，因此无法提供报单和成交的数据查询功能，需要用户自己保存所有的报单和成交数据；
    6、静态数据和日初资金数据，用户可以直接从API查询获得，持仓、资金、流水、成交回报等信息无法查询；
"XNIC_ENABLED": 是否启用低延迟网卡功能。
    如果启用此配置项，那么API启动时会自动检测当前是否有可用的低延迟网卡，如果有则使用低延迟网卡快速通道进行报撤单。
```

如果禁用此配置项，那么API启动时不会检测是否有可用的低延迟网卡，默认走系统协议栈通道进行报撤单。
若启用该功能，建议使用onload-7.1.x版本或exanics2.7.x版本的驱动。
默认为启用。

"ORDER_GROUP_ID": 配置用户报单分组编号，由用户自定义。取值范围：[0, 128]，默认为0。

"COMBINATION_ENABLED": 是否启用仓位的自动组合功能。true表示启用，false表示不启用，默认为不启用。

"COMBINATION_TYPES": 指定自动组合的类型列表。默认表示自动组合所有的类型。

组合类型取值范围请参考XTFDataTypes.h文件中XTFCombType的枚举定义。

组合类型列表的每个元素，以逗号','分割。

例如：针对大商和广期所，可以按照如下配置自动组合的类型：

- 自动组合期货对锁、期权对锁：COMBINATION_TYPES=0,1
- 自动组合期货对锁、跨期套利和跨品种套利：COMBINATION_TYPES=0,2,3

注意：此配置选项需要与自动组合开关 COMBINATION_ENABLED 选项配合使用

用户也可以设置自己的参数，以便在需要的地方使用 getConfig() 接口进行获取。会话内部不使用用户自定义的参数，仅对其临时存储。

接口原型

```
int setConfig(const char *name, const char *value);
```

接口参数

- name：参数名称
- value：参数值

返回值

0表示参数配置成功，非0值表示失败。

getConfig方法

接口功能

查询配置参数。

接口原型

```
const char* getConfig(const char *name);
```

接口参数

- name：参数名称，参见 setConfig()；

返回值

返回配置参数值字符串。

返回的字符串为临时字符串对象，如有需要请保存字符串值，再做后续的处理。

setReportFilter方法

接口功能

设置回报过滤规则（白名单）。

回报过滤规则分成三种条件：1）按品种类型过滤；2）按合约编号模糊匹配；3）按报单组编号过滤；

品种类型过滤目前仅区分：期货和期权两个类型。设置此过滤类型，是因为：若仅按合约编号进行模糊查找，可能同时匹配期货合约与期权合约，增加品种类型过滤，可以区分这两大类合约。

合约编号过滤规则，目前 通配符* 仅支持 后缀模式，多个表达式使用逗号分割。例如：au*, au23*。

无效的合约过滤规则表达式如下：

```
a*2310 // 通配符在中间，不支持
*u2310 // 通配符在前面，不支持
a*23*2 // 多个通配符，且通配符不是后缀模式，不支持
```

有效的合约过滤规则表达式，但是会被改写成等价的规范形式：

```
au23** // 有效，但会被改写成 au23*
```

按报单组编号过滤，只需要启用 `orderGroupIdEnabled` 字段即可。

- `true`表示仅收到本报单分组的回报；
- `false`表示收到全部回报；

约束条件：

- 回报过滤规则必须在`login()`接口被调用之前进行设置；
- 如果API已经登录，那么调用`setReportFilter`设置回报过滤，不会生效；重新登录后生效；

接口原型

```
int setReportFilter(const XTFReportFilter &filter);
```

接口参数

- `filter`：回报过滤规则，参见[XTFReportFilter结构体](#)；

返回值

0表示设置成功，非0表示本次操作失败对应的错误码。

getReportFilter方法

接口功能

查询生效的回报过滤规则（白名单）。

设置回报过滤规则后，可以通过此接口查询具体生效的回报过滤规则。设置与实际生效的规则，可能会有形式上的不同。

约束条件：

- 必须在会话登录期间的调用，才是有效的；
- 会话退出时，会自动清除所有规则；

接口原型

```
int getReportFilter(XTFReportFilter &filter);
```

接口参数

- `filter`：回报过滤规则，参见[XTFReportFilter结构体](#)；

返回值

0表示查询成功，非0表示本次查询失败对应的错误码。

setChannelPriorities方法

接口功能

投资者指定席位优先级。

约束说明：

- 投资者需要配置权限后才能指定席位优先级；
- 每次设置优先级后，会有一个生效时段，超过该时段后，席位优先级自动恢复原来的配置。具体的时段配置，参考柜台配置说明；
- 该接口为同步接口；

接口原型

```
int setChannelPriorities(const XTFExchange *exchange, uint32_t *priorities, size_t prioritiesCount, XTFChannelSelectionStrategy strategy);
```

接口参数

- exchange：待设置的交易所对象。如果柜台是单交易所，该参数可以传入null表示默认的交易所对象；
- priorities：席位优先级数组，传递每个席位的优先级权重值；
- prioritiesCount：席位优先级数组长度，用来和交易所席位数进行比较。
 - 1) 如果数组长度大于实际的席位数，则只取前面的席位数量对应的优先级；
 - 2) 如果数组长度小于实际的席位数，则后面默认的席位优先级为0；
 - 3) prioritiesCount的最大值为16；
- strategy：1表示优先发送策略，2表示概率发送策略。默认为1；

返回值

0表示设置成功，非0表示本次设置失败对应的错误码。

getVersion方法

接口功能

获取API版本字符串。

接口原型

```
const char *getVersion();
```

接口参数

无

返回值

版本字符串

辅助接口

syncFunds方法

接口功能

本接口使用同步方式向柜台查询资金。

调用约束：

- 本接口不能并发调用，上一次同步请求结束后，才能进行下一次调用；
- 调用接口会阻塞调用者线程，直到应答返回或超时返回；

使用建议：

- 如果没有外部行情接入，调用此接口可以同步柜台和本地计算的资金差异；
- 如果有外部极速行情，建议使用 updateBook() 的方式，在本地计算资金；
- 接入外部行情和调用资金同步接口，两种方式不要混用，以免出现资金错误；

接口原型

```
int syncFunds(int msTimeout = 45);
```

接口参数

- msTimeout：超时时间，单位：毫秒；默认为45毫秒超时，<=0 表示不允许超时；

返回值

- 0：表示资金同步成功，可以访问XTFAccount对象查看最新的资金数据；
- ETIMEDOUT：表示请求超时；
- <0：表示内部发生错误，可以联系技术支持查看具体错误信息；

buildWarmOrder方法

接口功能

传入合约参数，创建一个预热报单，写入用户提供的缓冲区之中。

默认创建的预热报单没有合约信息，如果需要携带合约信息，传入合约参数即可。合约可以通过getInstrumentByID()接口查询获得。

约束说明：

- 发送至柜台的预热报单每秒限制不超过50个，建议发送间隔为：20ms~50ms；
- 预热报单和真实报单建议使用同一个线程发送；

接口原型

```
int buildwarmOrder(void *buf, size_t size, const XTFInstrument *instrument = nullptr);
```

接口参数

- buf：用户提供的预热报单缓冲区；
- size：用户提供的预热报单缓冲区大小，不小于64字节。如果大于64字节，那么仅头部的64字节有效；
- instrument：合约指针，默认为空；

返回值

0-表示成功，非0表示对应的错误码。

结构体说明

XTFUserData结构体

说明：客户自定义数据对象类

```
class XTFUserData {
public:
    void            *userPtr;
    double          userDouble1;
    double          userDouble2;
    int             userInt1;
    int             userInt2;

    XTFUserData() {
        userPtr = nullptr;
        userDouble1 = 0.0;
        userDouble2 = 0.0;
        userInt1 = 0;
        userInt2 = 0;
    }
};
```

XTFAccount结构体

说明：客户/账户资金信息对象类

```
class XTFAccount {
public:
    XTFAccountID    accountID;           ///< 账户编码
    double          preBalance;          ///< 日初资金
    double          staticBalance;       ///< 静态权益
    double          deliveryMargin;      ///< 交割保证金
    double          deposit;             ///< 今日入金
    double          withdraw;            ///< 今日出金
    double          margin;              ///< 占用保证金，期权空头保证金目前支持昨结算价或报单价计算。
    double          frozenMargin;        ///< 冻结保证金
    double          premium;             ///< 权利金
    double          frozenPremium;       ///< 冻结权利金
    double          commission;          ///< 手续费
    double          frozenCommission;    ///< 冻结手续费
    double          orderCommission;     ///< 申报费
    double          balance;             ///< 动态权益：静态权益+持仓亏损+平仓盈亏-手续费-申报费+权利金
                                           ///< 其中：
                                           ///< - 持仓盈亏出现亏损时为负数，计入动态权益与可用资金；
                                           ///< - 持仓盈亏盈利时为正数，不计入动态权益与可用。
    double          available;           ///< 可用资金：动态权益-占用保证金-冻结保证金-交割保证金-冻结权利金-冻结手续费
                                           ///< 其中：占用保证金包含期权与期货
    double          availableRatio;      ///< 资金可用限度
    double          positionProfit;      ///< 持仓盈亏，所有合约的持仓盈亏之和
    double          closeProfit;         ///< 平仓盈亏，所有合约的平仓盈亏之和
    XTFLocalOrderID lastLocalOrderID;    ///< 用户最后一次报单的本地编号
    XTFLocalActionID lastLocalActionID;  ///< 用户最后一次撤单的本地编号
                                           ///< 如果使用API接口进行撤单，API内部会从(0xF0000001)开始逐步自增生成本地撤单编号。
    mutable XTFUserData userData;        ///< 保留给用户使用的数据对象

    int             getOrderCount() const;           ///< 查询所有报单数量，用于遍历查询所有报单列表
    const XTFOrder* getOrder(int pos) const;        ///< 按位置索引查询报单对象，从0开始计算
    int             getPrePositionCount() const;    ///< 查询所有昨持仓数量，用于遍历查询所有昨持仓列表
    const XTFPrePosition* getPrePosition(int pos) const; ///< 按位置索引查询昨持仓对象，从0开始计算
```

```

    int                getPositionCount() const;          ///< 查询所有仓位数量，用于遍历查询所有持仓数据，同一合约的多头和空头是两个不
同持仓对象
    const XTFFPosition* getPosition(int pos) const;      ///< 按位置索引查询持仓对象，从0开始计算。已平仓合约无法通过此接口查询
    int                getTradeCount() const;           ///< 查询所有成交数量，用于遍历查询所有成交列表
    const XTFFTrade*   getTrade(int pos) const;         ///< 按位置索引查询成交对象，从0开始计算
    int                getCashInOutCount() const;       ///< 查询所有出入金记录数量，用于遍历查询所有出入金列表
    const XTFCashInOut* getCashInOut(int pos) const;    ///< 按位置索引查询出入金对象，从0开始计算
    int                getCombPositionCount() const;    ///< 查询所有组合持仓的数量
    const XTFFCombPosition* getCombPosition(int pos) const; ///< 按位置索引查询组合持仓对象

    bool isSupportCancelOrderByLocalID() const;        ///< 是否支持本地报单编号撤单。
                                                    ///< 如果不支持，那么以本地报单编号撤单时，将返回不支持此功能的错误码
                                                    ///< 如果支持本地单号撤单，对本地单号有上限要求，具体上限值根据

getMaxAllowedLocalOrderID() 查询获得
    XTFLocalOrderID getMaxAllowedLocalOrderID() const; ///< 本地单号撤单时允许的最大本地单号，0表示不支持本地单号撤单
    XTFMarginType    getMarginType() const;           ///< 查询柜台的保证金计算类型
};

```

XTFExchange结构体

说明：交易所信息对象类

```

class XTFExchange {
public:
    XTFExchangeID    exchangeID;          ///< 交易所编码，字符串。比如：CFFEX, SHFE, INE, DCE, GFEX, CZCE等
    uint8_t          clientIndex;         ///< 裸协议报单需要使用该字段，每个交易所对应的值不同。
    uint32_t         clientToken;        ///< 裸协议报单需要使用该字段，每个交易所对应的值不同。
    XTFFDate         tradingDay;          ///< 交易日，整数字符串。比如：20220915
    bool             hasChannelIP;        ///< 是否支持席位编号IP地址查询，true表示支持IP地址查询
    mutable XTFFUserData userData;        ///< 保留给用户使用的数据对象

    int              getChannelCount() const;          ///< 查询所有席位编号数量
    uint8_t          getChannel(int pos) const;        ///< 按位置索引查询席位编号。
                                                    ///< 位置索引pos参数取值范围：[0, getChannelCount() - 1]
                                                    ///< 如果使用API报单直接使用查询的席位编号值即可；
                                                    ///< 如果是裸协议报单，则需要在查询结果的基础上+10作为席位编号。

    const char*      getChannelIP(int pos) const;      ///< 按位置索引查询席位编号IP地址。
                                                    ///< 如果hasChannelIP为false，返回nullptr；
                                                    ///< 否则返回对应的IP地址字符串指针

    const char*      getChannelIPByID(uint8_t id) const; ///< 按席位编号查询IP地址，返回值同getChannelIP()
    int              getProductGroupCount() const;    ///< 查询品种组数量
    const XTFFProductGroup* getProductGroup(int pos) const; ///< 按位置索引查找品种组对象
};

```

XTFProductGroup结构体

说明：品种组信息对象类

```

class XTFProductGroup {
public:
    XTFProductGroupID productGroupID;          ///< 品种组代码
    mutable XTFFUserData userData;             ///< 保留给用户使用的数据对象
    int              getProductCount() const;  ///< 查询品种组包含的品种数量
    const XTFFProduct* getProduct(int pos) const; ///< 按位置索引查询品种对象
    const XTFExchange* getExchange() const;    ///< 查询品种组所属的交易所对象
};

```

XTFProduct结构体

说明：产品信息对象类

```
class XTFProduct {
public:
    XTFProductID        productID;           ///< 品种代码
    XTFProductClass      productClass;        ///< 品种类型
    int                  multiple;            ///< 合约数量乘数
    double               priceTick;           ///< 最小变动价位
    int                  maxMarketOrderVolume; ///< 市价报单的最大报单量
    int                  minMarketOrderVolume; ///< 市价报单的最小报单量
    int                  maxLimitOrderVolume; ///< 限价报单的最大报单量
    int                  minLimitOrderVolume; ///< 限价报单的最小报单量
    mutable XTFUserData  userData;            ///< 保留给用户使用的数据对象
    int                  getInstrumentCount() const; ///< 查询品种包含的合约数量
    const XTFInstrument* getInstrument(int pos) const; ///< 按位置索引查询合约对象
    const XTFProductGroup* getProductGroup() const; ///< 查询品种所属的品种组对象
};
```

XTFInstrument结构体

说明：合约对象类

```
class XTFInstrument {
public:
    XTFInstrumentID      instrumentID;         ///< 合约代码
    uint32_t             instrumentIndex;       ///< 合约序号
    int                  deliveryYear;          ///< 交割年份
    int                  deliveryMonth;         ///< 交割月份
    int                  maxMarketOrderVolume; ///< 市价报单的最大报单量
    int                  minMarketOrderVolume; ///< 市价报单的最小报单量
    int                  maxLimitOrderVolume;  ///< 限价报单的最大报单量
    int                  minLimitOrderVolume;  ///< 限价报单的最小报单量
    double               priceTick;            ///< 最小变动价位
    int                  multiple;             ///< 合约数量乘数
    XTFOptionsType       optionsType;          ///< 期权类型
    XTFDate              expireDate;           ///< 合约到期日，字符串格式：20220915
    bool                 singleSideMargin;     ///< 是否单边计算保证金
    XTFInstrumentStatus  status;               ///< 当前状态
    mutable XTFUserData  userData;             ///< 保留给用户使用的数据对象

    const XTFExchange*   getExchange() const;   ///< 查询合约所属的XTFExchange指针
    const XTFProduct*    getProduct() const;   ///< 查询合约所属的XTFProduct指针
    const XTFMarginRatio* getMarginRatio(XTFHedgeFlag hedgeFlag = XTF_HF_Speculation) const; ///< 保证金率
    const XTFCommissionRatio* getCommissionRatio(XTFHedgeFlag hedgeFlag = XTF_HF_Speculation) const; ///< 手续费率
    const XTFPrePosition* getPrePosition(XTFHedgeFlag hedgeFlag = XTF_HF_Speculation) const; ///< 历史持仓，来自日初数据，交易日内不会变化
    const XTFPosition*   getLongPosition() const; ///< 查询合约当前多头持仓，包含历史持仓数据
    const XTFPosition*   getShortPosition() const; ///< 查询合约当前空头持仓，包含历史持仓数据
    const XTFMarketData* getMarketData() const; ///< 查询合约的行情XTFMarketData指针
    const XTFInstrument* getUnderlyingInstrument() const; ///< 如果是期权合约，表示对应的基础合约指针
    int                  getOrderCommissionRatioAmountLevelCount() const; ///< 查询信息量的档位数
    int                  getOrderCommissionRatioOTRLevelCount() const; ///< 查询OTR的档位数
    const XTFOrderCommissionRatio* getOrderCommissionRatio(int amountLevelPos, int otrLevelPos) const; ///< 查询指定信息量档位、OTR档位对应的申报费率
    double               getOrderCommission() const; ///< 查询该合约的累计申报费
};
```

XTFPrePosition结构体

说明：客户昨持仓对象类

```
class XTFPrePosition {
public:
    int                preLongPosition;          ///< 昨多头持仓量
    int                preShortPosition;         ///< 昨空头持仓量
    double             preSettlementPrice;       ///< 昨结算价
    mutable XTFUserData userData;               ///< 保留给用户使用的数据对象
    const XTFInstrument* getInstrument() const;   ///< 查询昨持仓所属合约XTFInstrument的指针
};
```

XTFTradeDetail结构体

说明：交易明细对象类

```
class XTFTradeDetail {
public:
    XTF_CONST XTFTrade *trade;                  ///< 成交对象
    int        volume;                          ///< 成交量
};
```

XTFPositionDetail结构体

说明：定义持仓明细结构体

```
class XTFPositionDetail {
public:
    XTF_CONST XTFTrade *openTrade;              ///< 开仓成交回报，当等于nullptr时，代表昨仓，昨仓只会出现在持仓明细链表的头部
    XTFTradeID         openTradeID;             ///< 开仓成交编码
    double             openPrice;               ///< 开仓成交价格，与成交回报中的价格相同。如果是历史持仓则表示昨结算价。
    int                openVolume;              ///< 持仓明细开仓数量
    int                remainingVolume;          ///< 持仓明细中剩余仓位总数量
    int                getCloseTradeCount() const;          ///< 平仓成交回报数量
    const XTFTradeDetail& getCloseTradeDetail(int pos) const; ///< 平仓成交回报明细
    bool               isHistory() const { return openTrade == nullptr; } ///< 判断是否为历史持仓
    int                getCombPositionDetailCount() const;  ///< 持仓明细关联的组合仓位明细列表
    const XTFCombPositionDetail& getCombPositionDetail(int pos) const; ///< 持仓明细
    int                getCombinedVolume() const;           ///< 持仓明细中被组合占用的数量
};
```

XTFPosition结构体

说明：客户持仓对象类

```
class XTFPosition {
public:
    XTFPositionDirection direction;             ///< 持仓方向：多头、空头
    int                position;                 ///< 持仓总量：历史持仓 - 已平历史持仓 + 今仓 - 已平今仓，包含了平仓冻结量
    int                todayPosition;           ///< 今持仓量：今仓 - 已平今仓，包含了平仓冻结量（今仓部分）
    int                combinedPosition;         ///< 已组合的持仓数量
    int                openFrozen;              ///< 开仓冻结量
    int                closeFrozen;             ///< 平仓冻结量
    double             margin;                  ///< 占用保证金，表示持仓的占用保证金。不考虑单向大边或组合持仓的保证金减免逻辑。
    double             paidMargin;              ///< 实付保证金，表示实际支付的占用保证金。在计算单向大边或启用组合时，实付保证金可能会小于占用保证金。
```

```

double        frozenMargin;          ///< 冻结保证金
double        frozenCommission;      ///< 冻结手续费
double        totalOpenPrice;        ///< 总开仓金额：昨仓使用昨结算价，今仓使用成交价计算
double        positionProfit;        ///< 持仓盈亏 本合约剩余仓位的持仓盈亏（通过现价计算的动态值）
double        closeProfit;           ///< 平仓盈亏 本合约所有今日已平仓仓位计算的总盈亏（静态值）
mutable XTFUserData  userData;       ///< 保留给用户使用的数据对象

double        getOpenPrice() const;   ///< 持仓均价
int           getAvailablePosition() const; ///< 获取可用仓位（持仓总量 - 平仓冻结量）
int           getYesterdayPosition() const; ///< 获取剩余的历史持仓（历史持仓总量 - 已平历史持仓量）
int           getPositionDetailCount() const; ///< 查询仓位明细数量
const XTFPositionDetail& getPositionDetail(int pos) const; ///< 查询仓位明细，包括开仓成交和平仓成交明细
const XTFInstrument* getInstrument() const; ///< 所属XTFInstrument的指针
};

```

XTFInputOrder结构体

说明：报单请求对象类

```

class XTFInputOrder {
public:
    XTFLocalOrderID    localOrderID;          ///< 本地报单编号（用户）
                                                    ///< 本地报单编号需要由用户保证唯一性，用于本地存储索引。
                                                    ///< 注意不能与柜台保留的几个特殊ID冲突：
                                                    ///< 1. 非本柜台报单固定为0x88888888;
                                                    ///< 2. 柜台清流启动后的历史报单固定为0xd8888888;
                                                    ///< 3. 柜台平仓报单固定为0xe8888888;
                                                    ///< 为保证报单性能，API不做本地报单编号重复的校验。
                                                    ///< 如果API发生了断线重连，在历史流水追平之后，请继续保持后续本地报单编号与
历史报单编号的唯一性。

                                                    ///< 如果不能保证本地报单编号的唯一性，请不要使用API的订单管理功能。
                                                    ///< API允许客户端使用同一用户名/口令多次登录，但客户端需要使用某种机制确保本
地报单编号不发生重复。

                                                    ///< 比如：（奇偶交替、分割号段）+单向递增。

    XTFDirection        direction;            ///< 买卖方向
    XTFOffsetFlag        offsetFlag;          ///< 开平仓标志
    XTFOrderType         orderType;           ///< 报单类型：限价（GFD）/市价/FAK/FOK
    double               price;               ///< 报单价格
    uint32_t             volume;              ///< 报单数量
    uint32_t             minVolume;           ///< 最小成交数量。当报单类型为FAK时，
                                                    ///< 如果 minVolume > 1，那么API默认使用最小成交数量进行报单；
                                                    ///< 如果 minVolume ≤ 1，那么API默认使用任意成交数量进行报单；

    XTFChannelSelectionType channelSelectionType; ///< 席位编号选择类型
    uint8_t              channelID;           ///< 席位编号
    XTFOrderFlag         orderFlag;          ///< 报单标志（不使用，默认都是普通报单）
    XTFUserRef           userRef;            ///< 用户自定义数据，发送到柜台后，柜台不作处理，保留原值返回给用户

    XTF_CONST XTFInstrument *instrument;      ///< 报单合约对象
};

```

XTFExecOrder结构体

说明：行权对冲报单请求对象类

```

class XTFExecOrder {
public:
    XTFLocalOrderID    localOrderID;          ///< 本地报单编号，需要由用户保证唯一性，用于本地存储索引。
                                                    ///< 不能和XTFInputOrder本地报单编号发送冲突，应与XTFInputOrder的本地报单
编号统一处理。

    XTFOrderFlag        orderFlag;            ///< 报单标志，用于区分是行权还是自对冲
    XTFOrderType         orderType;           ///< 报单类型：
                                                    ///< - 行权： XTF_ODT_SelfClose | XTF_ODT_NotSelfClose
                                                    ///< - 对冲： XTF_ODT_SelfCloseOptions | XTF_ODT_SelfCloseFutures
};

```

```

    XTFOffsetFlag      offsetFlag;          ///< 开平仓标志: XTF_OF_Close | XTF_OF_CloseToday |
    XTF_OF_CloseYesterday
    XTFDirection        direction;          ///< 行权和对冲方向:
                                          ///< - XTF_D_Buy: 请求行权、请求对冲;
                                          ///< - XTF_D_Sell: 放弃行权、请求不对冲;

    XTFHedgeFlag        hedgeFlag;          ///< 投机套保标志
    double              minProfit;          ///< 行权最小利润
    uint16_t            volume;             ///< 行权数量
    XTFChannelSelectionType channelSelectionType; ///< 席位编号选择类型
    uint8_t             channelID;          ///< 席位编号
    XTFUserRef          userRef;            ///< 用户自定义数据, 发送到柜台后, 柜台不作处理, 保留原值返回给用户
    XTF_CONST XTFInstrument *instrument;    ///< 报单合约对象
};

```

XTFOrder结构体

说明：报单回报对象类

```

class XTForder {
public:
    XTFSysOrderID      sysOrderID;          ///< 柜台流水号
    XTFLocalOrderID    localOrderID;        ///< 用户填写的本地报单号, 必须保证唯一性, 否则会产生回报错误
                                          ///< 错误为1172“请求中的报单编号不存在”时, 返回0, 其他情况返回订单真实编号
                                          ///< 保留的特殊本地单号:
                                          ///< 1. 非本柜台报单固定为0x88888888;
                                          ///< 2. 柜台清流启动后的历史报单固定为0xd8888888;
                                          ///< 3. 柜台平仓报单固定为0xe8888888;

    XTFExchangeOrderID exchangeOrderID;    ///< 交易所报单编号
                                          ///< 报单状态为 XTF_OS_Received 及之前状态时, 此字段无效;
                                          ///< 报单状态为 XTF_OS_Accepted 及之后状态时, 此字段有效;
                                          ///< 报单分组编号 (启动API之前由用户自定义, 取值范围[0~128])

    XTFOrderGroupID    orderGroupID;        ///< 买卖方向
    XTFDirection        direction;          ///< 开平仓标志
    XTFOffsetFlag      offsetFlag;          ///< 报单价格
    double              orderPrice;         ///< 报单数量
    uint32_t            orderVolume;        ///< 最小成交数量
    uint32_t            orderMinVolume;     ///< 报单累计已成交数量
    uint32_t            totalTradedVolume;  ///< 限价/FAK/市价类型
    XTFOrderType        orderType;          ///< 报单标志
    XTFOrderFlag        orderFlag;          ///< 席位连接选择
    XTFChannelSelectionType channelSelectionType; ///< 席位连接编号, 0xFF表示无效值
    uint8_t             channelID;          ///< 实际席位连接编号, 由柜台返回, 0xFF表示无效值
    uint8_t             realChannelID;
    XTFOrderStatus      orderStatus;        ///< 报单状态
    XTFDate              insertDate;         ///< 报单插入日期, 字符串格式: 20220915
    XTFTime              insertTime;         ///< 报单插入时间, 字符串格式: 10:20:30
    XTFTime              updateTime;         ///< 报单更新时间, 字符串格式: 10:20:30
    XTFTime              cancelTime;         ///< 报单撤单时间, 字符串格式: 10:20:30
    bool                isHistory;           ///< 回报链路断开重连后或者程序重启后, 客户端API会自动进行流水重构,
                                          ///< 在追平服务器流水之前收到的报单回报, 该字段为true。追平流水之后, 该字段为
false。

    bool                isSuspended;        ///< 如对流水重构的回报不需要特殊处理, 可不用处理该字段。
                                          ///< 报单是否挂起 (暂未使用)
    XTF_CONST XTFInstrument *instrument;    ///< 所属XTFInstrument的指针。如果报单传入的合约不存在, 那么合约对象指针可
能空。

    XTFOrderActionType  actionType;          ///< 报单对象对应的操作类型 (比如: 报单、撤单、挂起、激活等), 只读字段, 外部
调用不需要设置该字段。

    XTFUserRef          userRef;            ///< 用户自定义数据, 发送到柜台后, 柜台不作处理, 保留原值返回给用户
    mutable XTFUserData  userData;          ///< 保留给用户使用的数据对象
    int                 getTradeCount() const; ///< 查询报单对应的成交明细数量
    const XTFTrade*      getTrade(int pos) const; ///< 按位置索引查询报单对应的成交明细

    XTFHedgeFlag        getHedgeFlag() const;
    double              getOptionsExecMinProfit() const;
    XTFOptionsExecResult getOptionsExecResult() const;
};

```


XTFTrade结构体

说明：成交回报对象类

```
class XTFTrade {
public:
    XTFTradeID          tradeID;          ///< 交易所成交编码
    double              tradePrice;        ///< 成交价格
    uint32_t            tradeVolume;       ///< 本次回报已成交数量
    double              margin;            ///< 该字段已废弃
    double              commission;        ///< 本次回报已成交手数产生的手续费
    XTFTime             tradeTime;         ///< 报单成交时间，字符串格式：10:20:30
    XTFDirection        direction;         ///< 买卖方向,详情参考XTFDataType.h
    XTFOffsetFlag        offsetFlag;        ///< 开平仓标志,详情参考XTFDataType.h
    bool                isHistory;         ///< 回报链路断开重连后或者程序重启后，客户端API会自动进行流水重构，
                                           ///< 在追平服务器流水之前收到的成交回报，该字段为true。追平流水之后，该字段为
                                           ///< false。
                                           ///< 如对流水重构的回报不需要特殊处理，可不用处理该字段。

    XTFOrderGroupID     orderGroupID;      ///< 报单分组编号
    XTF_CONST XTFOrder  *order;            ///< 所属XTFOrder的指针
    XTF_CONST XTFTrade  *matchTrade;       ///< 对手成交回报，如果不为空则表明自成交
    XTFUserRef          userRef;           ///< 用户自定义数据，与关联的报单对象userRef相同
    mutable XTFUserData  userData;         ///< 保留给用户使用的数据对象

    bool                isSelfTraded() const { return matchTrade != nullptr; } ///< 判断是否为自成交
};
```

XTFMarginRatio结构体

说明：保证金率对象类

```
class XTFMarginRatio {
public:
    double              longMarginRatioByMoney;    ///< 按照金额计算的多头保证金率。
    double              longMarginRatioByVolume;   ///< 按照数量计算的多头保证金率。
    double              shortMarginRatioByMoney;   ///< 按照金额计算的空头保证金率。
    double              shortMarginRatioByVolume;  ///< 按照数量计算的空头保证金率。
    mutable XTFUserData userData;                 ///< 保留给用户使用的数据对象
    const XTFInstrument* getInstrument() const;    ///< 所属XTFInstrument的指针
};
```

XTFCommissionRatio结构体

说明：手续费率对象类

```
class XTFCommissionRatio {
public:
    double              openRatioByMoney;          ///< 按金额计算的开仓手续费率
    double              openRatioByVolume;         ///< 按数量计算的开仓手续费率
    double              closeRatioByMoney;         ///< 按金额计算的平仓手续费率
    double              closeRatioByVolume;        ///< 按数量计算的平仓手续费率
    double              closeTodayRatioByMoney;    ///< 按金额计算的平今手续费率
    double              closeTodayRatioByVolume;   ///< 按数量计算的平今手续费率
    mutable XTFUserData userData;                 ///< 保留给用户使用的数据对象
    const XTFInstrument* getInstrument() const;    ///< 所属XTFInstrument的指针
};
```

XTFOrderCommissionRatio结构体

说明：申报费率对象类

```
class XTFOrderCommissionRatio {
public:
    uint32_t          amountBegin;          ///< 信息量范围起始值
    uint32_t          amountEnd;            ///< 信息量范围结束值
    double            otrBegin;             ///< OTR范围起始值
    double            otrEnd;               ///< OTR范围结束值
    double            rate;                 ///< 申报费率

    ///< 用于方便计算申报费的固定值：针对相同的OTR范围，可以通过此固定值加快计算，计算方式如下：
    ///<          | OTR=[0,5)          | OTR=[5,10) | OTR=[10, MAX)
    ///< [ 0,100) | rate1=0.1, fixValue1=0.0          |          |
    ///< [100,200) | rate2=0.2, fixValue2=fixValue1 + 0.1*(100-0) |          |
    ///< [200,MAX) | rate3=0.3, fixValue3=fixValue2 + 0.2*(200-100) |          |
    double          fixValue;

};
```

XTFMarketData结构体

说明：行情信息对象类

```
class XTFMarketData {
public:
    int          tradingDay;          ///< 交易日
    double       preSettlementPrice;  ///< 前结算价
    double       preClosePrice;       ///< 前收盘价
    double       preOpenInterest;     ///< 前持仓量（暂未使用）
    double       upperLimitPrice;     ///< 涨停价
    double       lowerLimitPrice;     ///< 跌停价
    double       lastPrice;           ///< 最新价（接入外部行情后有效）
    double       bidPrice;            ///< 买入价。为零代表无买入价（接入外部行情后有效）
    int          bidVolume;           ///< 买入量。为零代表无买入价（接入外部行情后有效）
    double       askPrice;            ///< 卖出价。为零代表无卖出价（接入外部行情后有效）
    int          askVolume;           ///< 卖出量。为零代表无卖出价（接入外部行情后有效）
    int          volume;             ///< 成交量（暂未使用）
    int          snapTime;            ///< 时间戳（暂未使用）
    double       turnover;           ///< 成交金额（暂未使用）
    double       openInterest;        ///< 持仓量（暂未使用）
    double       averagePrice;        ///< 行情均价（暂未使用）
    mutable XTFUserData userData;     ///< 保留给用户使用的数据对象

    const XTFInstrument* getInstrument() const;    ///< 所属XTFInstrument的指针
};
```

XTFCashInOut结构体

说明：出入金对象类

```
class XTFCashInOut {
public:
    XTFCashDirection direction;          ///< 出入金方向
    double            amount;             ///< 出入金金额
    XTFTime           time;               ///< 出入金时间
    mutable XTFUserData userData;         ///< 保留给用户使用的数据对象
};
```

XTFEvent结构体

说明：通知事件类

```
class XTFEvent {
public:
    char            tradingDay[9];          ///< 通知事件日期(交易日)
    char            eventTime[9];          ///< 通知事件时间
    XTFEventType    eventType;             ///< 通知事件类型
    XTFEventID      eventID;               ///< 通知事件ID
    int             eventLen;              ///< 通知事件数据长度
    char            eventData[256];        ///< 通知事件的数据
    char            reserve[2];            ///< 预留字段
};

/// 投资者风控事件通知结构体
class XTFPrivateEventInvestorPrc {
public:
    XTFPrcID        prcID;                ///< 风控的具体ID类型
    char            investorID[13];        ///< 投资者名称
    int             prcValue;              ///< 投资者风控值
    char            reserve[11];           ///< 预留字段
};

/// 投资者合约风控事件通知结构体
class XTFPrivateEventInstrumentPrc {
public:
    XTFPrcID        prcID;                ///< 风控的具体ID类型
    char            investorID[13];        ///< 投资者名称
    char            instrumentID[31];      ///< 合约名称
    int             prcValue;              ///< 合约风控值
    char            reserve[12];           ///< 预留字段
};
```

XTFOrderFilter结构体

说明：查询报单信息的过滤器对象类

```
class XTFOrderFilter {
public:
    XTFTime         startTime;             ///< 开始时间，字符串格式：10:20:30，空字符串表示所有
    XTFTime         endTime;               ///< 结束时间，字符串格式：10:20:30，空字符串表示所有
    XTFDirection    direction;             ///< 指定报单买卖方向，无效值表示所有
    XTFOffsetFlag    offsetFlag;           ///< 指定报单开平标志，无效值表示所有
    XTFOrderFlag     orderFlag;            ///< 指定报单标志，无效值表示所有
    XTFOrderType     orderType;            ///< 指定报单指令类型，无效值表示所有
    XTFOrderStatus   orderStatus[4];       ///< 指定报单状态，全部为无效值时表示所有，支持同时查询四种状态
    XTF_CONST XTFInstrument *instrument;    ///< 指向合约结构的指针，空指针表示所有
    XTF_CONST XTFProduct *product;         ///< 指向品种结构的指针，空指针表示所有
    XTF_CONST XTFExchange *exchange;       ///< 指向交易所结构的指针，空指针表示所有

    XTFOrderFilter() {
        startTime[0] = '\0';
        endTime[0] = '\0';
        direction = XTF_D_Invalid;
        offsetFlag = XTF_OF_Invalid;
        orderFlag = XTF_ODF_Invalid;
        orderType = XTF_ODT_Invalid;
        orderStatus[0] = XTF_OS_Invalid;
        orderStatus[1] = XTF_OS_Invalid;
        orderStatus[2] = XTF_OS_Invalid;
        orderStatus[3] = XTF_OS_Invalid;
        instrument = nullptr;
        product = nullptr;
        exchange = nullptr;
    }
};
```

```
};
```

XTFTradeFilter结构体

说明：查询报单信息的过滤器对象类

```
class XTFTradeFilter {
public:
    XTFTime           startTime;           ///< 开始时间，字符串格式：10:20:30，空字符串表示所有
    XTFTime           endTime;             ///< 结束时间，字符串格式：10:20:30，空字符串表示所有
    XTFDirection      direction;           ///< 指定报单买卖方向，无效值表示所有
    XTFOffsetFlag      offsetFlag;         ///< 指定报单开平标志，无效值表示所有
    XTF_CONST XTFInstrument *instrument;    ///< 指向合约结构的指针，空指针表示所有
    XTF_CONST XTFProduct *product;         ///< 指向品种结构的指针，空指针表示所有
    XTF_CONST XTFExchange *exchange;       ///< 指向交易所结构的指针，空指针表示所有

    XTFTradeFilter() {
        startTime[0] = '\0';
        endTime[0] = '\0';
        direction = XTF_D_Invalid;
        offsetFlag = XTF_OF_Invalid;
        instrument = nullptr;
        product = nullptr;
        exchange = nullptr;
    }
};
```

XTFCombInstrument结构体

说明：组合合约类

```
class XTFCombInstrument {
public:
    XTFCombInstrumentID combInstrumentID;    ///< 组合合约编号
    uint32_t             combInstrumentIndex; ///< 组合合约序号
    XTFCombType           combType;          ///< 组合类型
    XTFCombDirection      combDirection;     ///< 组合合约方向
    mutable XTFUserData    userData;         ///< 保留给用户使用的数据对象

    const XTFInstrument* getLeftInstrument() const;    ///< 左腿合约对象指针
    const XTFInstrument* getRightInstrument() const;   ///< 右腿合约对象指针
    const XTFCombPosition* getCombPosition(XTFCombHedgeFlag combHedgeFlag = XTF_COMB_HF_SpecSpec) const; ///< 查询组合持仓对象
    long getCombPriority(XTFCombHedgeFlag combHedgeFlag = XTF_COMB_HF_SpecSpec) const; ///< 查询组合优先级
    const XTFExchange* getExchange() const;          ///< 合约所属交易所
};
```

XTFCombPositionDetail结构体

说明：组合持仓明细类

```

class XTFCombPositionDetail {
public:
    int                volume;                ///< 组合持仓数量
    double             margin;                ///< 占用保证金总额（左腿保证金+右腿保证金）
    double             paidMargin;            ///< 实付保证金总额（优惠后的实付保证金，左腿保证金或者右腿保证金）
    XTFTTradeID        leftTradeID;           ///< 左腿合约的成交编号
    XTFTTradeID        rightTradeID;          ///< 右腿腿合约的成交编号
    mutable XTFOUserData userData;            ///< 保留给用户使用的数据对象
};

```

XTFCombPosition结构体

说明：组合持仓类

```

class XTFCombPosition {
public:
    int                position;              ///< 组合仓位总数量
    double             margin;                ///< 占用保证金总额，所有组合明细的左腿保证金+右腿保证金之和
    double             paidMargin;            ///< 实付保证金总额，所有组合明细的实付保证金之和
    XTFCombHedgeFlag   combHedgeFlag;         ///< 组合投机套保标志
    mutable XTFOUserData userData;            ///< 保留给用户使用的数据对象
    const XTFCombInstrument* getCombInstrument() const;    ///< 关联的组合合约
    int                getCombPositionDetailCount() const; ///< 组合明细数量
    const XTFCombPositionDetail& getCombPositionDetail(int pos) const; ///< 组合明细
};

```

XTFPositionCombEvent结构体

说明：组合通知事件类

```

class XTFPositionCombEvent {
public:
    XTFSysOrderID      sysOrderID;            ///< 柜台流水号
    XTFLocalOrderID     localOrderID;          ///< 用户填写的本地编号
    XTFExchangeOrderID exchangeOrderID;        ///< 交易所报单编号
    XTFCombHedgeFlag    combHedgeFlag;         ///< 组合投保标志
    XTFCombAction       combAction;            ///< 组合行为类型(组合/解锁)
    uint32_t            combVolume;            ///< 数量
    XTFTime             combTime;              ///< 组合时间
    const XTFCombInstrument* combInstrument;    ///< 组合合约
};

```

XTFInputQuoteDemand结构体

说明：询价请求对象类

```

class XTFInputQuoteDemand {
public:
    XTFLocalOrderID     localOrderID;          ///< 本地报单编号，无特殊要求，用户自行定义即可
    XTFChannelSelectionType channelSelectionType; ///< 席位编号选择类型
    uint8_t             channelID;             ///< 席位编号
    XTFUserRef          userRef;               ///< 用户自定义数据，发送到柜台后，柜台不作处理，保留原值返回给用户
    XTF_CONST XTFOInstrument *instrument;      ///< 合约对象
};

```

XTFReportFilter结构体

说明：回报过滤器对象类（白名单）

```
class XTFReportFilter {
public:
    XTFProductFilter    productFilter;           ///< FUTURES ||(&&) OPTIONS
    char                instrumentFilter[320];    ///< 过滤表达式字符串。通配符*仅支持后缀模式，多个表达式使用逗号分割。例如： au*,au23*
    bool                orderGroupIdEnabled;      ///< 是否通过报单分组编号过滤回报 true表示仅收到报单分组的回报，false表示收到全部回报；
};
```

字段类型

字段类型总表

基础数据类型如下：

| 数据类型名 | 数据类型 | 数据类型说明 |
|---------------------|----------|-------------------------|
| XTFExchangeID | char[12] | 交易所ID数据类型 |
| XTFProductID | char[16] | 品种数据类型 |
| XTFProductGroupID | char[16] | 品种组数据类型 |
| XTFInstrumentID | char[32] | 合约ID数据类型 |
| XTFCombInstrumentID | char[36] | 组合合约ID数据类型 |
| XTFAccountID | char[20] | 账号ID数据类型 |
| XTFDate | char[9] | 日期数据类型 |
| XTFTime | char[9] | 时间数据类型 |
| | | |
| XTFExchangeOrderID | int64_t | 交易所报单编号数据类型 |
| XTFSysOrderID | int32_t | 柜台流水号数据类型 |
| XTFLocalOrderID | int32_t | 本地报单编号数据类型（用户定义） |
| XTFLocalActionID | int32_t | 本地撤单编号数据类型（用户定义） |
| XTFTradeID | int64_t | 成交编号数据类型 |
| XTFUserRef | int32_t | 用户自定义的数据，会发送到柜台，由柜台原值返回 |

枚举类型

报单编号类型（XTFOrderIDType）

类型：uint8_t

| 合约状态类型 | 说明 | 枚举值(可显示字符) |
|-------------------|------------|------------|
| XTF_OIDT_Local | 用户维护的本地编号 | 0 |
| XTF_OIDT_System | 柜台维护的系统编号 | 1 |
| XTF_OIDT_Exchange | 市场唯一的交易所编号 | 2 |

品种类型 (XTFProductClass)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|--------------------|--------|-----|
| XTF_PC_Futures | 期货类型 | 1 |
| XTF_PC_Options | 期货期权类型 | 2 |
| XTF_PC_Combination | 组合类型 | 3 |
| XTF_PC_SpotOptions | 现货期权类型 | 6 |

期权类型 (XTFOptionsType)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|-------------------|-----|-----|
| XTF_OT_NotOption | 非期权 | 0 |
| XTF_OT_CallOption | 看涨 | 1 |
| XTF_OT_PutOption | 看跌 | 2 |

买卖方向 (XTFDirection)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|------------|----|-----|
| XTF_D_Buy | 买 | 1 |
| XTF_D_Sell | 卖 | 2 |

持仓多空方向 (XTFPositionDirection)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|--------------|----|-----|
| XTF_PD_Long | 多头 | 1 |
| XTF_PD_Short | 空头 | 2 |

投机套保标志 (XTFHedgeFlag)

类型：uint8_t，当前仅支持投机

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|--------------------|--------|-----|
| XTF_HF_Invalid | 无效 | 0 |
| XTF_HF_Speculation | 投机 | 1 |
| XTF_HF_Arbitrage | 套利 | 2 |
| XTF_HF_Hedge | 保值 | 3 |
| XTF_HF_MaxCount | 保留内部使用 | 4 |

出入金方向 (XTFCashDirection)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|--------------|----|-----|
| XTF_CASH_IN | 入金 | 1 |
| XTF_CASH_OUT | 出金 | 2 |

开平标志 (XTFOffsetFlag)

类型：字符枚举

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|-----------------------|----|------------|
| XTF_OF_Open | 开仓 | 0 |
| XTF_OF_Close | 平仓 | 1 |
| XTF_OF_ForceClose | 强平 | 2 (暂不支持) |
| XTF_OF_CloseToday | 平今 | 3 |
| XTF_OF_CloseYesterday | 平昨 | 4 |
| XTF_OF_Invalid | 无效 | 9 |

报单标志 (XTFOrderFlag)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|--------------------------|------|-----|
| XTF_ODF_Normal | 普通报单 | 0 |
| XTF_ODF_CombinePosition | 组合持仓 | 1 |
| XTF_ODF_OptionsExecute | 行权报单 | 2 |
| XTF_ODF_OptionsSelfClose | 对冲报单 | 3 |
| XTF_ODF_Warm | 预热报单 | 254 |
| XTF_ODF_Invalid | 无效值 | 255 |

报单类型 (XTFOrderType)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|--------------------------|------------------------------|-----|
| XTF_ODT_Limit | GFD报单（限价） | 0 |
| XTF_ODT_FAK | FAK报单（限价） | 1 |
| XTF_ODT_FOK | FOK报单（限价） | 2 |
| XTF_ODT_Market | 市价报单（暂不支持） | 3 |
| XTF_ODT_GIS | GIS报单（限价） | 4 |
| XTF_ODT_SelfClose | 期权对冲（仅行权有效） | 21 |
| XTF_ODT_NotSelfClose | 期权不对冲（仅行权有效） | 22 |
| XTF_ODT_SelfCloseOptions | 期权对冲（仅对冲有效） | 31 |
| XTF_ODT_SelfCloseFutures | 履约对冲（期权期货对冲卖方履约后的期货仓位，仅对冲有效） | 32 |

报单状态 (XTFOrderStatus)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|-------------------|--|-----|
| XTF_OS_Created | 报单已创建，为报单的初始状态。 报单发送成功后，API会立即创建报单对象并设置为初始状态，此时报单的柜台流水号、交易所编号等字段都是无效的。当收到柜台返回的应答和回报时，会切换为其它状态，用户可以根据此状态查询哪些报单还没有收到应答和回报。 | 0 |
| XTF_OS_Received | 报单发送到柜台，柜台已接收此报单，并通过柜台风控，下一时刻将发往交易所。 此状态的报单，柜台流水号是有效的，但交易所单号无效。可以根据此流水号进行撤单操作。 | 7 |
| XTF_OS_Accepted | 报单已通过柜台校验并送往交易所，且已收到交易所的报单录入结果（报单应答消息）。 此状态为临时状态，在报单应答和报单回报乱序的场景下，会跳过此状态，直接进入后续状态。 后续状态包括：XTF_OS_Queueing XTF_OS_Canceled XTF_OS_PartTraded XTF_OS_AllTraded XTF_OS_Rejected | 1 |
| XTF_OS_Queueing | 报单未成交，已被交易所确认且有效 | 2 |
| XTF_OS_Canceled | 报单已被撤销，可能是客户主动撤销，也可能是FAK类或市价类报单被交易所系统自动撤销 | 3 |
| XTF_OS_PartTraded | 部分成交 | 4 |
| XTF_OS_AllTraded | 完全成交 | 5 |
| XTF_OS_Rejected | 报单被柜台或交易所拒绝，拒绝原因放在InputOrder的ErrorNo字段中 | 6 |
| XTF_OS_Invalid | 无效的值 | 9 |

席位选择 (XTFChannelSelectionType)

类型: uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|----------------------|-----------------------------------|-----|
| XTF_CS_Auto | 不指定交易所席位链接 | 0 |
| XTF_CS_Fixed | 指定交易所席位链接 | 1 |
| XTF_CS_FixedThenAuto | 指定交易所席位链接，如果指定的前置席位不合法，则使用自动优选模式； | 2 |
| XTF_CS_Unknown | 历史报单回报，无法确认报单通道选择类型 | 9 |

保证金计算价格类型 (XTFMarginPriceType)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|
| XTF_MPT_MaxPreSettlementOrLastPrice | 最新价和昨结算价之间的较大值（期权空头暂不支持） | 0 |
| XTF_MPT_PreSettlementPrice | 昨结算价计算保证金（期权空头默认） | 1 |
| XTF_MPT_OrderPrice | 报单价计算保证金（期权空头有效） | 2 |
| XTF_MPT_OpenPrice | 开仓价计算保证金（期货默认） | 3 |
| XTF_MPT_LastPrice | 最新价（暂未使用） | 4 |
| XTF_MPT_AverageOpenPrice | 开仓均价（暂未使用） | 5 |
| XTF_MPT_AveragePrice | 市场平均成交价（暂未使用） | 6 |
| XTF_MPT_LimitPrice | 涨跌停价（暂未使用） | 7 |

合约状态 (XTFInstrumentStatus)

类型：字符枚举

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|------------------------------|----------|-----|
| XTF_IS_BeforeTrading | 开盘前 | 0 |
| XTF_IS_NoTrading | 非交易 | 1 |
| XTF_IS_Continuous | 连续交易 | 2 |
| XTF_IS_AuctionOrdering | 集合竞价报单 | 3 |
| XTF_IS_AuctionBalance | 集合竞价价格平衡 | 4 |
| XTF_IS_AuctionMatch | 集合竞价撮合 | 5 |
| XTF_IS_Closed | 收盘 | 6 |
| XTF_IS_TransactionProcessing | 交易业务处理 | 7 |

报单操作类型 (XTFOrderActionType)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|----------------|------------|-----|
| XTF_OA_Invalid | 无效的报单操作 | 255 |
| XTF_OA_Insert | 插入报单 | 1 |
| XTF_OA_Cancel | 撤销报单 | 2 |
| XTF_OA_Suspend | 挂起报单（暂未使用） | 3 |
| XTF_OA_Resume | 恢复报单（暂未使用） | 4 |
| XTF_OA_Update | 更新报单（暂未使用） | 5 |
| XTF_OA_Return | 报单回报 | 9 |

事件通知编号 (XTFEventID)

类型：int

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|-------------------------------------|--------------|--------|
| XTF_EVT_AccountCashInOut | 账户出入金发生变化通知 | 0x1001 |
| XTF_EVT_ExchangeChannelConnected | 交易所交易通道已连接通知 | 0x1011 |
| XTF_EVT_ExchangeChannelDisconnected | 交易所交易通道已断开通知 | 0x1012 |
| XTF_EVT_InstrumentStatusChanged | 合约状态发生变化通知 | 0x1021 |

组合类型 (XTFCombType)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|--------------|--------|-----|
| XTF_COMB_SPL | 期货对锁 | 0 |
| XTF_COMB_OPL | 期权对锁 | 1 |
| XTF_COMB_SP | 跨期套利 | 2 |
| XTF_COMB_SPC | 跨品种套利 | 3 |
| XTF_COMB_BLS | 买入垂直价差 | 4 |
| XTF_COMB_BES | 卖出垂直价差 | 5 |
| XTF_COMB_CAS | 期权日历价差 | 6 |
| XTF_COMB_STD | 期权跨式 | 7 |
| XTF_COMB_STG | 期权宽跨式 | 8 |
| XTF_COMB_BFO | 买入期货期权 | 9 |
| XTF_COMB_SFO | 卖出期货期权 | 10 |

组合方向类型 (XTFCombDirection)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|----------------------|-----|-----|
| XTF_COMB_D_LongShort | 多-空 | 0 |
| XTF_COMB_D_ShortLong | 空-多 | 1 |

组合投机套保标志 (XTFCombHedgeFlag)

类型：uint8_t，当前仅支持投机-投机

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|------------------------|--------|-----|
| XTF_COMB_HF_SpecSpec | 投机-投机 | 1 |
| XTF_COMB_HF_SpecHedge | 投机-保值 | 2 |
| XTF_COMB_HF_HedgeHedge | 保值-保值 | 3 |
| XTF_COMB_HF_HedgeSpec | 保值-投机 | 4 |
| XTF_COMB_HF_MaxCount | 保留内部使用 | 5 |

组合动作类型 (XTFCombAction)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|-----------------------|-----|-----|
| XTF_COMB_AT_Combine | 组合 | 1 |
| XTF_COMB_AT_Uncombine | 拆组合 | 2 |

期权行权/对冲执行结果 (XTFOptionsExecResult)

类型：uint8_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|------------------------------|-----------|-----|
| XTF_OER_Error | 执行失败 | 'e' |
| XTF_OER_NoExec | 没有执行 | 'n' |
| XTF_OER_Canceled | 已经取消 | 'c' |
| XTF_OER_Success | 执行成功 | '0' |
| XTF_OER_NoPosition | 期权持仓不够 | '1' |
| XTF_OER_NoDeposit | 资金不够 | '2' |
| XTF_OER_NoParticipant | 会员不存在 | '3' |
| XTF_OER_NoClient | 客户不存在 | '4' |
| XTF_OER_NoInstrument | 合约不存在 | '6' |
| XTF_OER_NoRight | 没有执行权限 | '7' |
| XTF_OER_InvalidVolume | 不合理的数量 | '8' |
| XTF_OER_NoEnoughHistoryTrade | 没有足够的历史成交 | '9' |

回报品种过滤选项 (XTFProductFilter)

类型：uint16_t

| 枚举类型 | 说明 | 枚举值 |
|-----------------|---------------|--------|
| XTF_PCF_Futures | 表示仅处理期货类型的数据 | 0x0001 |
| XTF_PCF_Options | 表示仅处理期权类型的数据 | 0x0002 |
| XTF_PCF_All | 表示处理所有品种类型的数据 | 0xFFFF |

常用代码示例

查询合约的申报费率

```
// 查询指定合约所有档位配置的申报费率
void queryInstrumentOrderCommissionRatio(const XTFInstrument &instrument) {
    auto getAmountString = [](uint32_t amount) -> std::string {
        if (amount < UINT32_MAX) return std::to_string(amount);
        return "MAX";
    };
    auto getOTRString = [](double otr) -> std::string {
        if (otr < UINT32_MAX) return std::to_string(otr);
        return "MAX";
    };
    auto amountLevels = instrument.getOrderCommissionRatioAmountLevelCount(); // 查询信息量档位数量
    auto otrLevels = instrument.getOrderCommissionRatioOTRLevelCount(); // 查询OTR档位数量
    for (auto j = 0; j < otrLevels; ++j) {
        for (auto i = 0; i < amountLevels; ++i) {
            auto rate = instrument.getOrderCommissionRatio(i, j);
            if (!rate) continue;
            printf("instrument-id=%s, "
                "amount=[%s, %s), ort=[%s, %s), rate=%.4f, fixValue=%.4f\n",
                instrument.instrumentID,
                getAmountString(rate->amountBegin).c_str(),
                getAmountString(rate->amountEnd).c_str(),
```

```

        getOTRString(rate->otrBegin).c_str(),
        getOTRString(rate->otrEnd).c_str(),
        rate->rate, rate->fixValue);
    }
}
}

```

TraderAPI开发示例

下列是我们打包发给您的Example02.cpp代码，供您参考使用，具体详见发布包的example目录。

```

/**
 * @brief 一个简单的策略功能演示
 *
 * 说明：本演示代码需要接入外部行情，仅用于API功能演示用途，不能用于生产环境。
 *
 * 策略：根据行情数据选择买卖方向，每个方向的仓位最多持仓1手。
 *
 * 根据实时行情判断：
 * 1. 假如卖出量小于买入量，或卖出量大于买入量不足10手：
 *   1.1 如果持有空头仓位，那么以当前卖价平空头仓位；
 *   1.2 如果没有多头仓位，那么以当前买价建多头仓位；
 *
 * 2. 假如卖出量大于买入量超过10手：
 *   2.1 如果持有多头仓位，那么以当前买价平多头仓位；
 *   2.2 如果没有空头仓位，那么以当前卖价建空头仓位；
 *
 * 演示功能：
 * 1. 通过配置文件创建API实例；
 * 2. 启动API，启动成功后，调用login接口登录柜台；
 * 3. 等数据加载完毕后，实时接入外部行情；
 * 4. 根据行情和交易策略，进行报单；
 * 5. 经过1000次行情处理后，退出交易；
 */

#include <map>
#include "ExampleTrader.h"

class Example_02_Trader : public ExampleTrader {
public:
    Example_02_Trader() = default;

    ~Example_02_Trader() override {
        // release api.
        if (mApi) {
            mApi->stop();
            delete mApi;
            mApi = nullptr;
        }
    };

    void start() {
        if (mApi) {
            printf("error: trader has been started.\n");
            return;
        }

        mOrderLocalId = 0;
        mApi = makeXTFApi(mConfigPath.c_str());
        if (mApi == nullptr) {
            printf("error: create xtf api failed, please check config: %s.\n", mConfigPath.c_str());
            exit(0);
        }

        printf("api version: %s.\n", getXTFVersion());
        int ret = mApi->start(this);
        if (ret != 0) {

```

```

        printf("start failed, error code: %d\n", ret);
        exit(0);
    }
}

void stop() {
    if (!mApi) {
        printf("error: trader is not started.\n");
        return;
    }

    int ret = mApi->stop();
    if (ret == 0) {
        delete mApi;
        mApi = nullptr;
    } else {
        printf("api stop failed, error code: %d\n", ret);
    }
}

void onStart(int errorCode, bool isFirstTime) override {
    ExampleTrader::onStart(errorCode, isFirstTime);

    if (errorCode == 0) {
        if (isFirstTime) {
            // TODO: init something if needed.
        }

        //mApi->login(mUsername.c_str(), mPassword.c_str(), mAppID.c_str(), mAuthCode.c_str());
        int errorCode = mApi->login();
        if (errorCode != 0) {
            printf("api logging in failed, error code: %d\n", errorCode);
        }
    } else {
        printf("error: api start failed, error code: %d.\n", errorCode);
    }
}

void onStop(int errorCode) override {
    ExampleTrader::onStop(errorCode);

    if (errorCode == 0) {
        printf("api stop ok.\n");
    } else {
        printf("error: api stop failed, error code: %d.\n", errorCode);
    }
}

void onLogin(int errorCode, int exchangeCount) override {
    ExampleTrader::onLogin(errorCode, exchangeCount);

    if (errorCode != 0) {
        printf("error: login failed, error code: %d.\n", errorCode);
        return;
    }

    printf("login success.\n");
}

void onLogout(int errorCode) override {
    ExampleTrader::onLogout(errorCode);

    if (errorCode != 0) {
        printf("error: logout failed, error code: %d.\n", errorCode);
        return;
    }

    printf("logout success.\n");
}

```

```

void onChangePassword(int errorCode) override {
    if (errorCode != 0) {
        printf("error: change password failed, error code: %d.\n", errorCode);
        return;
    }

    printf("change password success.\n");
}

void onReadyForTrading(const XTFAccount *account) override {
    ExampleTrader::onReadyForTrading(account);

    if (!mApi) return;
    mOrderLocalId = account->lastLocalOrderID;

    // 静态数据初始化完毕后回调，传递对象指针，是为了用户保存指针对象，方便使用。
    // 这里可以开始做交易。
    mInstrument = mApi->getInstrumentByID(mInstrumentID.c_str());
    if (!mInstrument) {
        printf("error: instrument not found: %s.\n", mInstrumentID.c_str());
        return;
    }

    int ret = mApi->subscribe(mInstrument);
    if (ret != 0) {
        printf("subscribe instrument %s failed, error code: %d\n", mInstrumentID.c_str(), ret);
    }
}

void onLoadFinished(const XTFAccount *account) override {
    ExampleTrader::onLoadFinished(account);

    // 流水数据追平后回调
    printf("info: data load finished.\n");
}

void onOrder(int errorCode, const XTFOrder *order) override {
    // 报撤单失败。根据报单错误码判断是柜台拒单，还是交易所拒单。
    if (errorCode != 0) {
        switch (order->actionType) {
            case XTF_OA_Insert:
                printf("insert order failed, error: %d\n", errorCode);
                break;
            case XTF_OA_Return:
                printf("return order failed, error: %d\n", errorCode);
                break;
            default:
                printf("order action(%d) failed, error: %d.\n",
                    order->actionType, errorCode);
                break;
        }
        return;
    }

    // 收到报单回报。根据报单状态判断是报单还是撤单。
    switch (order->orderStatus) {
        case XTF_OS_Accepted:
            printf("order accepted.\n");
            mOrders[order->localOrderID] = order; // 保存报单对象
            break;
        case XTF_OS_AllTraded:
            printf("order all traded.\n");
            break;
        case XTF_OS_Queueing:
            printf("order queueing.\n");
            break;
        case XTF_OS_Rejected:
            printf("order rejected.\n");
            break;
        default:

```



```

        break;
    }
}

void onCancelOrder(int errorCode, const XTFOrder *cancelOrder) override {
    // 报撤单失败。根据报单错误码判断是柜台拒单，还是交易所拒单。
    if (errorCode != 0) {
        printf("error: cancel order failed, sys-id: %d.\n", cancelOrder->sysOrderID);
        return;
    }
    printf("order canceled, sys-id: %d.\n", cancelOrder->sysOrderID);
}

void onTrade(const XTFTrade *trade) override {
    // 收到交易回报
    printf("recv trade, sys-order-id: %d, trade-id: %ld.\n", trade->order->sysOrderID, trade->tradeID);
}

void onAccount(int event, int action, const XTFAccount *account) override {
    // 账户信息发生变化时回调该接口，如：出入金变化
    if (event == XTF_EVT_AccountCashInOut) {
        if (action == XTF_CASH_In) printf("cash in.\n");
        if (action == XTF_CASH_Out) printf("cash out.\n");
    }
}

void onExchange(int event, int channelID, const XTFExchange *exchange) override {
    // 交易所信息发生变化时回调该接口，如：交易所前置变化
    printf("exchange is changed.\n");
}

void onInstrument(int event, const XTFInstrument *instrument) override {
    // 合约属性发生变化时回调该接口，如：状态变化
    if (event == XTF_EVT_InstrumentStatusChanged) {
        printf("instrument status changed: %s %d.\n",
            instrument->instrumentID, instrument->status);
    }
}

void onBookUpdate(const XTFMarketData *marketData) override {
    // 行情回调接口，根据行情触发交易策略
    doTrade(*marketData);
}

void onEvent(const XTFEvent &event) override {
    printf("recv event: %d.\n", event.eventID);
}

void onError(int errorCode, void *data, size_t size) override {
    printf("something is wrong, error code: %d.\n", errorCode);
}

void updateBook(const char *instrumentID,
                double lastPrice,
                double bidPrice,
                int bidVolume,
                double askPrice,
                int askVolume) {
    if (!mApi) {
        printf("error: api is not started.\n");
        return;
    }

    const XTFInstrument *instrument = mApi->getInstrumentByID(instrumentID);
    if (!instrument) {
        printf("error: instrument is not found: %s.\n", instrumentID);
        return;
    }

    int ret = mApi->updateBook(instrument, lastPrice, bidPrice, bidVolume, askPrice, askVolume);
}

```

```

    if (ret != 0) {
        printf("error: update market data failed, error code: %d\n", ret);
    }
}

```

private:

```

void doTrade(const XTFMarketData &marketData) {
    if (marketData.getInstrument() != mInstrument) {
        return;
    }

    double askPrice = marketData.askPrice;
    int askVolume = marketData.askVolume;
    double bidPrice = marketData.bidPrice;
    int bidVolume = marketData.bidVolume;
    if (askVolume - bidVolume <= 10) { // buy
        if (mInstrument->getShortPosition()->position >= 1) {
            closeShort(askPrice, 1);
            printf("close short position: 1.\n");
            return;
        }

        if (mInstrument->getLongPosition()->position <= 0) {
            openLong(askPrice, 1);
            printf("open long position: 1.\n");
            return;
        }
    }

    if (askVolume - bidVolume >= 10) { // sell
        if (mInstrument->getLongPosition()->position >= 1) {
            closeLong(bidPrice, 1);
            printf("close long position: 1.\n");
            return;
        }

        if (mInstrument->getShortPosition()->position <= 0) {
            openShort(bidPrice, 1);
            printf("open short position: 1.\n");
            return;
        }
    }
}

```

```

int openLong(double price, uint32_t volume) {
    if (!mApi) return -1;
    XTFInputOrder order{};
    memset(&order, 0, sizeof(order));
    order.instrument = mInstrument;
    order.direction = XTF_D_Buy;
    order.offsetFlag = XTF_OF_Open;
    order.orderType = XTF_ODT_FOK;
    order.price = price;
    order.volume = volume;
    order.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
    order.localOrderID = ++mOrderLocalId;
    return mApi->insertOrder(order);
}

```

```

int closeLong(double price, uint32_t volume) {
    if (!mApi) return -1;
    XTFInputOrder order{};
    memset(&order, 0, sizeof(order));
    order.instrument = mInstrument;
    order.direction = XTF_D_Buy;
    order.offsetFlag = XTF_OF_Close;
    order.orderType = XTF_ODT_FOK;
    order.price = price;
    order.volume = volume;
    order.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
}

```

```

        order.localOrderID = ++mOrderLocalId;
        return mApi->insertOrder(order);
    }

    int openShort(double price, uint32_t volume) {
        if (!mApi) return -1;
        XTFInputOrder order{};
        memset(&order, 0, sizeof(order));
        order.instrument = mInstrument;
        order.direction = XTF_D_Sell;
        order.offsetFlag = XTF_OF_Open;
        order.orderType = XTF_ODT_FOK;
        order.price = price;
        order.volume = volume;
        order.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
        order.localOrderID = ++mOrderLocalId;
        return mApi->insertOrder(order);
    }

    int closeShort(double price, uint32_t volume) {
        if (!mApi) return -1;
        XTFInputOrder order{};
        memset(&order, 0, sizeof(order));
        order.instrument = mInstrument;
        order.direction = XTF_D_Sell;
        order.offsetFlag = XTF_OF_Close;
        order.orderType = XTF_ODT_FOK;
        order.price = price;
        order.volume = volume;
        order.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
        order.localOrderID = ++mOrderLocalId;
        return mApi->insertOrder(order);
    }

    int cancelOrder(int orderLocalId) {
        auto iter = mOrders.find(orderLocalId);
        if (iter == mOrders.end()) {
            printf("order not found: %d\n", orderLocalId);
            return -1;
        }
        const XTFOrder *order = iter->second;
        return mApi->cancelOrder(order);
    }

private:
    const XTFInstrument *mInstrument;
    std::map<int, const XTFOrder *> mOrders;
    int mOrderLocalId;
};

void runExample(const std::string &configPath, const std::string &instrumentId) {
    printf("start example 02.\n");

    Example_02_Trader trader;
    trader.setConfigPath(configPath);
    trader.setInstrumentID(instrumentId);

    trader.start();

    bool isStop = false;
    int tickCount = 0;
    while (!isStop) {
        if (trader.isLoadFinished()) {
            // TODO: 修改下面的代码，接入外部行情，通过外部行情，驱动策略进行报单。
            double bidPrice = 300.50;
            double askPrice = 301.50;
            double lasPrice = 301.00;
            int bidVolume = 24;
            int askVolume = 38;
            trader.updateBook(instrumentId.c_str(),

```

```

        lasPrice,
        bidPrice,
        bidVolume,
        askPrice,
        askVolume);
    }

    printf("sleep 500ms.\n");
    usleep(500000); // sleep 500ms
    if (tickCount++ > 1000) {
        isStop = true;
    }
}

trader.stop();
}

int main(int argc, const char *argv[]) {
    // TODO: 解析传入参数, 提取相关的配置
    std::string configPath = "../config/xtf_trader_api.config";
    std::string instrumentId = "au2212";
    runExample(configPath, instrumentId);
    return 0;
}

```