

介绍

Xele-Trade-Futures介绍

Xele-Trade-Futures是业内领先的基于FPGA、微秒级极速交易系统，独创完整流程的FPGA数据传输系统，拥有纳秒级响应速度，提供最快速准确的资讯通道；是为证券、期货高端人士及机构、基金类专业投资机构及产业巨头量身打造的高性能交易系统。

该文档是极速交易系统Xele-Trade-Futures的投资者使用手册，它提供API功能及其使用说明，展示投资者开发客户端程序(Client Program)的通用步骤。

TraderAPI简介

TraderAPI用于与Xele-Trade-Futures进行通信。通过API，投资者可以向多个交易所（SHFE，CFFEX，INE，CZCE，DCE，GFEX）发送交易指令，获得相应的回复和交易状态回报。

TraderAPI是一个基于C++的类库，通过使用和扩展类库提供的接口来实现全部的交易功能。发布给用户的文件包以`xele-futures-trader-api-os-版本号.tar.gz`命名，例如：`xele-futures-trader-api-linux-4.1.630-f0989ea.tar.gz`。包含的文件如下：

文件名	说明
include/XTFApi.h	API头文件, 定义了目前支持的接口
include/XTFDataStruct.h	定义了函数接口的参数结构体类型
include/XTFDataType.h	定义了使用到的字段的类型及常量
lib/libxele_futures_trader_api.so	Linux 64位版本的API动态库
config/xtf_trader_api.config	配置文件模板
example/ExampleXX.cpp	示例程序的源代码文件
example/Makefile	示例程序的编译文件

TraderAPI发行平台

目前发布的主要基于Linux 64位操作系统的版本，包括动态库.so文件和.h头文件；

备注说明: 如果客户程序使用API出现异常崩溃，这并不表示一定是API自身异常，但API会捕捉该异常信号，并记录异常调用栈信息协助定位，生成的异常文件一般在客户程序所在目录，命名格式为`xeleapi-year-month-day-hour-minute-second.coredump`（例如`xeleapi-2022-09-11-16_46_02.coredump`），生成的`coredump`文件大小限制最大为8G；

TraderAPI修改历史

日期	API版本	API主要变更说明
2022/07/18	V4.1.200	API接口、结构体全新改版
2022/09/06	V4.1.394	增加查询报单和查询成交的接口，调整部分数据结构
2022/09/13	V4.1.413	调整报单通知接口onOrder； 增加撤单通知接口onCancelOrder； 修改onBookUpdate接口的参数类型；
2022/09/15	V4.1.425	XTFOrder启用insertTime字段； XTFOrderFilter和XTFTradeFilter增加时间字段含义的说明；
2022/09/19	V4.1.437	XTFAccount增加lastLocalOrderID字段； XTFExchange增加tradingDay字段
2022/09/20	V4.1.441	增加柜台重启通知接口onServerReboot；
2022/09/21	V4.1.445	XTFInputOrder增加minVolume字段，XTFOrder增加orderMinVolume字段，用于实现最小数量成交的FAK报单；
2022/09/26	V4.1.454	增加回报数据处理线程BusyLoop启用开关配置项； 增加交易通道IP地址查询功能； XTFExchange结构体增加hasChannelIP字段用于标记是否支持IP地址查询； XTFAccount结构体增加lastLocalActionID字段，表示用户定义的最后一次本地撤单编号；
2022/09/29	V4.1.465	增加错误码查询接口，支持错误消息内容的中英文版本； makeXTFApi()接口允许配置文件路径为空，启动API之前，通过API的setConfig()接口来设置参数； 优化资金和仓位计算；
2022/10/13	V4.1.486	优化报单插入错误回报处理； 优化UDP预热报单； 优化部分结构体字段；
2022/11/22	V4.1.586	新增版本兼容性检测； 账户字段扩展为20字节； 增加交易流水的日志记录功能； 修复已知的冻结手续费计算错误问题；
2022/12/20	V4.1.629	提供资金同步接口； 新增创建预热报单接口； 中金期权功能优化； XTFAccount结构体增加交割保证金、昨日余额字段；
2023/01/18	V5.1.664	优化使用手册文档，规范错误码的定义； 发送TCP数据时增加多线程同步机制，以防数据交替发送造成异常； 修复部分资金计算与柜台不一致的问题； 报撤单接口增加多线程工作模式，在配置文件增加配置选项 <code>ORDER_MT_ENABLED=true</code> 可以启用多线程报单功能。默认为单线程报撤单，不启用多线程模式；

备注说明：

1. 新版本的API接口不是向前兼容的，如有特殊情况，详见发布说明；

TraderAPI运行机制

TraderAPI接口命名

TraderAPI提供了2类接口，分别为XTFSpi和XTFApi。

请求：

```
int XTFApi::XXX()
```


回应：

```
void XTFSpi::onXXX()
```

该模式的相关接口以XXX，onXXX来命名。

工作线程

TraderAPI主要提供API 请求接口供用户发送请求命令，提供SPI回调接口供用户接回报消息。API逻辑结构如下图所示：



用户客户端通过API的请求接口可以向柜台发送相关请求，通过继承API的SPI回调函数，可以接收到相关响应和回报。

客户端程序和交易前端之间的通信是由API工作线程驱动的，客户端程序至少存在3个线程组成：

客户端主线程：主要是客户端发送请求和处理接收到的API的回报信息；

API数据接收线程：主要是接收和处理柜台系统的交易回报和查询响应；

API报单预热线程：主要是处理交易预热功能，建议与用户报单线程绑到同一颗CPU物理核。此线程只有启用预热报单时才会运行，否则不会运行；

API业务处理线程：主要是处理心跳、重连等公共业务逻辑；

所有线程均支持绑核操作。

备注说明：

1. 由XTFApi和XTFSpi提供的接口**不是线程安全的**。多个线程同时为单个XTFApi实例发送请求是不允许的，也不能在多线程同时发送报单请求。

2. 用户注册的**SPI**回调函数需要尽快处理相关数据，如果**SPI**回调接口阻塞了**API**的查询回报/交易回报处理线程，将会影响该处理线程正常接收后续的数据。

3. 支持创建多个**XTFApi**实例，每个实例分别使用独立的**SPI**对象处理。建议同一进程中，**API**实例数量不超过4个。

API配置

API的配置需要在启动之前进行参数的设置，启动之后设置的参数不会生效。参数设置如下：

```
#####
# 创建API实例时，请使用独立的配置文件。
# 多个账号请创建多个API实例，每个API实例使用各自不同的配置文件。
#####

# 资金账号
ACCOUNT_ID=account_1

# 账号密码
ACCOUNT_PWD=password

# 看穿式监管需要的APP_ID
APP_ID=app-client-id

# 看穿式监管需要的授权码
AUTH_CODE=user-auth-code

# 查询使用的地址和端口（TCP）
QUERY_SERVER_IP=127.0.0.1
QUERY_SERVER_PORT=33333

# 交易使用的地址和端口（UDP）
TRADE_SERVER_IP=127.0.0.1
TRADE_SERVER_PORT=62000

# 回报数据处理线程绑核，默认不绑核，该线程以busy loop模式运行
# 回报数据处理线程的绑核，可以加快数据的接收和处理，
# 建议为每个API实例绑定一个隔离的CPU核。
#TCP_WORKER_CORE_ID=3

# 回报数据处理线程是否启用busy loop模式运行，默认为true
# 不建议启用此配置项，会增加回报处理的时延。
#TCP_WORKER_BUSY_LOOP_ENABLED=true

# UDP预热处理时间间隔，单位：毫秒，取值范围：[10,50]，默认为20
# 不建议启用此配置项，保持默认值。
#WARM_INTERVAL=20

# UDP预热处理线程绑核，默认不绑核，该线程不是以busy loop模式运行
# 建议将预热线程与用户策略线程绑在同一个物理CPU上。
#TRADE_WORKER_CORE_ID=4

# 公共处理线程绑核，默认不绑核，该线程不是以busy loop模式运行
# 公共处理线程主要用于处理通用任务，例如：
# - 慢速数据处理;
# - 心跳超时维护;
# - 超时重连处理;
# - 其他任务，等;
# 说明：
# - 负数表示不绑核;
```

```
# - 公共处理线程是多个API实例共用的，只需要在不同的API实例配置文件中设置一次即可，以第一个  
API实例创建的配置生效；  
# 不建议使用此配置项，保持默认值。  
#TASK_WORKER_CORE_ID=5
```

注意：用户也可以通过setConfig()接口设置自定义的临时参数，以便在需要的地方使用 getConfig() 接口进行获取。此功能可以用作临时的参数传递；

心跳机制

Xele-Trade-Futures柜台系统在登录成功后，柜台每隔一定时间发送心跳报文给客户端来维持连接；API也会向柜台定时发送心跳报文来维持链接，默认心跳间隔为6秒。超过60秒钟，未收到柜台心跳，API会主动断开与柜台的连接，并等待下一次重连。API和柜台系统之间的心跳自动维护，无需用户干预。

重连机制

API登录Xele-Trade-Futures柜台系统后，如果出现异常中断，会自动发起重连。首次重连的间隔是100ms，随后的重连时间间隔为200ms、400ms、……，直至最大间隔32s。最大重连次数为9600次。如果API在中断后，尝试9600次依然无法成功建立连接，则停止重连，并通过XTFSpi::onError()接口通知用户。

工作流程

客户端和柜台交易系统的交互过程分为2个阶段：初始化阶段和功能调用阶段。

初始化阶段

在初始化阶段，Xele-Trade-Futures交易系统的程序必须完成如下步骤：

start(): 调用该接口，API会自动向交易柜台发起连接。

交易柜台的配置信息，默认从创建API对象的配置文件中读取。

也可以通过 setConfig() 接口配置。

示例代码：API初始化流程（具体代码详见example中“Example01.cpp”）：

```
class Example_01_Trader : public ExampleTrader {  
public:  
    Example_01_Trader() = default;  
    ... // 其余代码参见example/Example01.cpp  
  
    void start() {  
        if (mApi) {  
            printf("error: trader has been started.\n");  
            return;  
        }  
  
        mOrderLocalId = 0;  
        mApi = makeXTFApi(mConfigPath.c_str());  
        if (mApi == nullptr) {  
            printf("error: create xtf api failed, please check config: %s.\n",  
mConfigPath.c_str());  
            exit(0);  
        }  
    }  
};
```

```

    }

    printf("api starting..., config: %s.\n", mConfigPath.c_str());
    int ret = mApi->start(this);
    if (ret != 0) {
        printf("start failed, error code: %d\n", ret);
        exit(0);
    }
}

... // 其余代码参见example/Example01.cpp
}

/***
* @brief 一个简单的报撤单功能演示，API登录柜台后，报一手多头开仓单，等待3秒后，尝试撤单。
*
* @param config
* @param instrumentId
*/
void runExample(const std::string &configPath, const std::string &instrumentId,
double price, int volume) {
    printf("start example 01.\n");

    Example_01_Trader trader;
    trader.setConfigPath(configPath);
    trader.setInstrumentID(instrumentId);
    trader.setPrice(price);
    trader.setVolume(volume);

    trader.start();
    while (!trader.isStarted())
        trader.wait(1, "wait for trader started");
    ... // 其余代码参见example/Example01.cpp
}

int main(int argc, const char *argv[]) {
    printf("api version: %s.\n", getXTFVersion());

    // TODO: 解析传入参数，提取相关的配置
    std::string configPath = "../config/xtf_trader_api.config";
    std::string instrumentId = "au2212";
    double price = 301.50f;
    int volume = 1;
    runExample(configPath, instrumentId, price, volume);
    return 0;
}

```

功能调用阶段

在功能调用阶段，客户端程序可以任意调用交易接口中的请求方法，如：insertOrder、cancelOrder、findOrders等，同时用户需要继承SPI回调函数以获取响应信息。


示例代码：功能调用及回调函数（具体代码详见example中“Example01.cpp”）


```
// 客户端程序和柜台建立连接后，调用报单操作接口。  
trader.start();  
... // 其余代码参见example/Example01.cpp  
trader.insertOrder();  
... // 其余代码参见example/Example01.cpp  
trader.stop();
```

注意：每个API接口的调用都应该**检查其返回值**，非0值表示存在错误。

事件时序图

下图是API实例在生命期内调用接口及触发的事件时序图：





TraderAPI基本操作说明

Xele-Trade-Futures柜台系统包括**数据服务**和**交易服务**：


数据服务：主要是提供相关报单、合约、资金等查询以及接收响应结果功能；

交易服务：主要是处理报单、撤单以及接收交易回报等功能；

对于客户端来讲，用户需要通过API的login()接口登录柜台，登录成功后才可以调用insertOrder()或者cancelOrder()接口进行报撤单操作。

TraderAPI和Xele-Trade-Futures柜台系统的信息交互主要包括：登录登出、报撤单操作、查询操作。

TraderAPI和柜台系统的上述信息交互流程如下图所示：



登录

初始化网络连接后，就可以通过login()接口发起登录请求了，在onLogin()回调接口处理登录响应，只有登录成功后才能进行业务处理。Xele-Trade-Futures柜台系统支持用户**多点登录**（默认最多登录5次），同一个用户每次可创建多个API实例，初始化完成后即可以进行登录。多点登录有以下特点：

- 每个登录点都是独立的；且都需要登录成功后，才可以进行报撤单以及查询操作；
- 查询数据流的下行报文只发送给发起请求的登录点的连接；
- 交易数据流的下行报文是发送给该用户的所有登录点的连接；
- 每个登录点的查询数据流或交易数据流上下行连接如果断开，API均会自动重连；
- 如果用户希望重新开始操作，则需要退出所有登录点，然后再进行登录操作；

示例代码：用户登录（具体代码详见example中“Example01.cpp”）：

```
void onStart(int errorCode, bool isFirstTime) override {
    if (errorCode == 0) {
        if (isFirstTime) {
            // TODO: init something if needed.
        }
    }
}
```


```

/* 调用登录接口 */
int ret = mApi->login(mUsername.c_str(), mPassword.c_str(),
mAppID.c_str(), mAuthCode.c_str());
if (ret != 0) {
    printError("api login failed, error code: %d", ret);
}
} else {
    printError("api start failed, error code: %d.", errorCode);
}
}

void onLogin(int errorCode, int exchangeCount) override {
if (errorCode != 0) {
    printError("login failed, error code: %d.", errorCode);
    return;
}
printInfo("login success.");
}

```

报单



如上图所示，报单的流程主要有上述三种场景。

报单的报文说明：

- 不管哪种场景，柜台系统都会发送报单响应，API通过onOrder接口通知用户；
- 当报单成功进入交易所后，报单发生的任何状态变化，柜台系统都会发送报单回报，API通过onOrder接口通知用户；
- 当报单成功进入交易所后，报单发生的任何成交，柜台都会发送成交回报，API通过onTrade接口通知用户；

示例代码：报单示例代码如下（具体代码详见example中“Example02.cpp”）：

```

int insertOrder() { // 报单
int ret = openLong(1);
if (ret != 0) {
    printError("open long order failed, error code: %d", ret);
}

```

```

    }

    return ret;
}

int openLong(int volume) {
    if (mApi == nullptr) return -1;
    XTFInputOrder order;
    memset(&order, 0, sizeof(order));
    order.instrument = mInstrument;
    order.direction = XTF_D_Buy;
    order.offsetFlag = XTF_OF_Open;
    order.orderType = XTF_ODT_FOK;
    order.price = 1000;
    order.volume = volume;
    order.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
    order.orderLocalID = ++mOrderLocalID;
    return mApi->insertOrder(order);
}

void onOrder(int errorCode, const XTFOrder *order) override {
    // 报单失败。根据报单错误码判断是柜台拒单，还是交易所拒单。
    if (errorCode != 0) {
        switch (order->actionType) {
            case XTF_OA_Insert:
                printf("insert order failed, error: %d\n", errorCode);
                break;
            case XTF_OA_Return:
                printf("return order failed, error: %d\n", errorCode);
                break;
            default:
                printf("order action(%d) failed, error: %d.\n",
                       order->actionType, errorCode);
                break;
        }
        return;
    }


    // 收到报单回报。根据报单状态判断处理逻辑。
    switch (order->orderStatus) {
        case XTF_OS_Accepted:
            printf("order accepted.\n");
            mOrders[order->localOrderID] = order; // 保存报单对象
            break;
        case XTF_OS_AllTraded:
            printf("order all traded.\n");
            break;
        case XTF_OS_Queueing:
            printf("order queueing.\n");
            break;
        case XTF_OS_Rejected:
            printf("order rejected.\n");
            break;
        default:
            break;
    }
}

void onTrade(const XTFTrade *trade) override {
}

```

```
// 收到交易回报  
}
```

撤单



如上图所示，撤单的流程主要有上述三种场景。

撤单的报文说明：

- 不管哪种场景，柜台系统都会发送撤单响应，API通过`onCancelOrder`接口通知用户。如果撤单时已有部分成交，则会通过`onOrder`和`onTrade`接口通知用户；
- 当撤单未通过柜台系统或者交易所风控时，柜台系统都会发送错误回报，API通过`onCancelOrder`接口通知用户；
- 当撤单成功进入交易所后，撤单发生的任何状态变化，柜台系统都会发送回报。当报单被撤销后，API通过`onCancelOrder`接口通知用户；

示例代码：撤单示例代码如下（具体代码详见example中“Example02.cpp”）：

```
int cancelorder(int sysorderId) { // 撤单  
    int ret = mApi->cancelorder(XTF_OIDT_System, sysorderId);  
    if (ret != 0) {  
        printError("cancel order failed, sysorderId: %d, error code: %d",  
sysorderId, ret);  
    }  
    return ret;  
}  
  
void onCancelorder(int errorCode, const XTFOrder *cancelorder) override {  
    // 撤单失败。根据报单错误码判断是柜台拒单，还是交易所拒单。  
    if (errorCode != 0) {  
        printf("error: cancel order failed, sys-id: %d.\n", cancelorder-  
>sysorderId);  
        return;  
    }  
    printf("order canceled, sys-id: %d.\n", cancelorder->sysorderId);  
}
```

TraderAPI接口参考说明

TraderAPI接口

业务类型	业务	请求接口 / 响应接口
生命期管理接口	API对象启动通知接口	XTFApi::start XTFSpi::onStart
生命期管理接口	API对象停止通知接口	XTFApi::stop XTFSpi::onStop
会话管理接口	登录结果通知接口	XTFApi::login XTFSpi::onLogin
会话管理接口	登出结果通知接口	XTFApi::logout XTFSpi::onLogout
会话管理接口	修改密码结果通知接口	XTFApi::changePassword XTFSpi::onChangePassword
会话管理接口	日初静态数据已加载完毕，可进行报单操作 流水数据已加载完毕，可进行资金和仓位操作	XTFSpi::onReadyForTrading XTFSpi::onLoadFinished
交易接口	报单回报及订单状态改变通知接口	XTFApi::insertOrder XTFApi::insertOrders XTFSpi::onOrder
交易接口	撤单及订单状态改变通知接口	XTFApi::cancelOrder XTFApi::cancelOrders XTFSpi::onCancelOrder
交易接口	成交回报通知接口	XTFSpi::onTrade
数据变化通知接口	账户出入金发生变化时回调该接口	XTFSpi::onAccount
数据变化通知接口	交易所前置状态发生变化时回调该接口	XTFSpi::onExchange
数据变化通知接口	合约发生变化时回调该接口	XTFSpi::onInstrument
外接行情接口	行情发生变化时回调该接口	XTFSpi::onBookUpdate
外接行情接口	订阅行情接口 取消订阅行情	XTFApi::subscribe XTFApi::unsubscribe
外接行情接口	更新合约行情	XTFApi::updateBook
查询管理接口	同步资金仓位信息，同步接口 调用成功后自动更新XTFAccount中的资金信息	XTFApi::syncFunds
查询管理接口	获取当前账户信息	XTFApi::getAccount
查询管理接口	获取交易所信息	XTFApi::getExchangeCount
查询管理接口	获取合约信息	XTFApi::getInstrumentCount

业务类型	业务	请求接口 / 响应接口
查询管理接口	查找报单信息	XTFApi::findOrders
查询管理接口	查找成交信息	XTFApi::findTrades
参数配置管理接口	设置配置参数	XTFApi::setConfig
参数配置管理接口	查询配置参数	XTFApi::getConfig
参数配置管理接口	获取API版本	XTFApi::getVersion
其他通用接口	事件通知接口	XTFSpi::onEvent
其他通用接口	错误通知接口	XTFSpi::onError
辅助接口	构造预热报单	XTFApi::buildWarmOrder

SPI类管理接口

生命期管理接口

onStart方法

接口功能

API对象启动通知接口

接口原型

```
void onStart(int errorCode, bool isFirstTime);
```

接口参数

- errorCode : 启动结果。
0-表示启动成功，可以调用 login() 接口登录柜台；
其他值表示启动失败对应的错误码；
- isFirstTime: 是否初次打开。
可以据此标志位，判断在初次打开时，进行数据的初始化等操作。

返回值

空

onStop方法

接口功能

API对象停止通知接口

接口原型

```
void onStop(int reason);
```

接口参数

- reason : 表示停止的原因；

ERRXTFAPI_ClosedByUser	: 客户调用stop接口主动关闭
ERRXTFAPI_ClosedByTimeout	: 心跳超时主动关闭
ERRXTFAPI_ClosedBySendError	: 发送数据时，检测到套接字异常，主动关闭
ERRXTFAPI_ClosedByRecvError	: 检测到对端关闭TCP连接
ERRXTFAPI_ClosedByLoginError	: 检测到登录应答协议异常后主动关闭
ERRXTFAPI_ClosedByLogoutError	: 检测到登出应答协议异常后主动关闭
ERRXTFAPI_ClosedByZipStreamError	: 检测到流水推送数据异常后主动关闭

返回值

无

onServerReboot方法

接口功能

柜台在交易时段发生过重启的通知接口。

- 柜台在交易时段如果发生重启，API中断后会自动重连；
- 重新连接后，API会清空上一次登录的所有数据，并重新从柜台加载数据；
- 由于API的本地数据发生了变化，因此所有外部使用的指针数据会失效，用户需要在收到onServerReboot事件后，清理上一次的所有数据指针，此刻这些数据指针依然有效；当onServerReboot事件处理之后，数据指针将会失效。

接口原型

```
void onServerReboot();
```

接口参数

无

返回值

无

会话管理接口

onLogin方法

接口功能

登录结果通知接口

接口原型

```
void onLogin(int errorCode, int exchangeCount);
```

接口参数

- errorCode : 登录结果。0-表示登录成功；其他值表示登录失败返回的错误码；
- exchangeCount : 交易所数量，登录成功后返回交易所的可用数量；
此时不能查询交易席位信息。需要收到 onReadyForTrading() 或 onLoadFinished() 事件通知后，才能查询交易所的交易席位信息。

返回值

无

onLogout 方法

接口功能

登出结果通知接口。

接口原型

```
void onLogout(int errorCode);
```

接口参数

- errorCode : 登出结果。0-表示登出成功；其他值表示登出失败返回的错误码；

返回值

无

onChangePassword方法

接口功能

修改密码结果通知接口。

接口原型

```
void onChangePassword(int errorCode);
```

接口参数

- errorCode : 修改结果。0-表示修改成功；其他值表示密码修改失败返回的错误码；

返回值

无

onReadyForTrading 方法

接口功能

日初静态数据已加载完毕，可进行报单操作。

初静态数据已经加载完毕，用户可以根据需要查询合约对象，并进行报单；但是，[报单回报](#)会在日内历史流水追平之后，才会到达。

注意，至此阶段日内历史流水数据并未加载完成，暂时无法计算资金和仓位，如果需要根据资金和仓位进行报单，需要等待流水追平之后，再发送报单。

接口原型

```
void onReadyForTrading(const XTFAccount *account);
```

接口参数

- account : 当前登录的账户信息，参见[XTFAccount结构体](#)；
在API实例生命周期内，此对象指针一直有效，可以保存使用；
该对象指针与getAccount()接口查询的一致；

返回值

无

onLoadFinished方法

接口功能

交易日内所有流水数据已加载完毕，用户可以根据流水数据计算资金和仓位，并据此进行报单。

1. 流水数据支持断点续传功能；
2. 如果是新创建的API对象，流水数据从头开始推送；

3. 如果API对象已存在，连接断开后重连，流水数据从断开处续传推送；

接口原型

```
void onLoadFinished(const XTFAccount *account);
```

接口参数

- account：当前登录的账户信息，参见[XTFAccount结构体](#)；

返回值

无

交易接口

onOrder方法

接口功能

报单回报及订单状态改变通知接口。

接口原型

```
void onOrder(int errorCode, const XTFOrder *order);
```

接口参数

- errorCode：报单操作错误码
- order：报单回报对象，参见[XTFOrder结构体](#)；

返回值

无

onCancelOrder方法

接口功能

撤单回报状态改变通知接口。

主动撤单成功或者失败、IOC订单被交易所撤单都会产生该事件，撤单成功时该订单orderStatus为XTF_OS_Canceled。

说明：

1. 该事件在流水重传的时候也会产生，此时isHistory为true;
2. 流水数据支持断点续传功能；
3. 如果是新创建的API对象，流水数据从头开始推送；
4. 如果API对象已存在，连接断开后重连，流水数据从断开处续传推送；

接口原型

```
void onCancelOrder(int errorCode, const XTFOrder *order);
```

接口参数

- errorCode : 撤单操作错误码；
- order : 报单回报对象，参见[XTFOrder结构体](#)；

返回值

无

onTrade方法

接口功能

成交回报通知接口。

1. 该事件在流水重传的时候也会产生,此时isHistory为true;
2. 流水数据支持断点续传功能；
3. 如果是新创建的API对象，流水数据从头开始推送；
4. 如果API对象已存在，连接断开后重连，流水数据从断开处续传推送；

成交回报 (XTFTrade) 对象被创建后，在API实例的生命周期内是一直有效的（如果柜台发生重启，则对象失效）。

虽然XTFTrade对象在创建后，其字段不再更新，但是成交回报关联的XTFOrder对象和成交对应的仓位明细会发生变化。

如果需要对成交回报进行异步处理，建议将XTFTrade的字段拷贝到用户管理的内存之后，再做下一步处理。

如果用户不关心报单状态、已成交数量及成交明细，那么也可以直接使用XTFTrade指针。

接口原型

```
void onTrade(const XTFTrade *trade);
```

接口参数

- trade : 成交回报对象，参见[XTFTrade结构体](#)；

返回值

无

onPositionCombEvent方法

接口功能

持仓组合回报事件通知接口。

如果启用自动组合功能，当持仓被组合或解锁组合时，会产生组合回报事件，通过此接口通知用户。

接口原型

```
void onPositionCombEvent(int errorCode, const XTFPositionCombEvent &combEvent);
```

接口参数

- errorCode : 错误码，作为保留；
- combEvent : 组合事件对象，参见[XTFPositionCombEvent结构体](#)；

返回值

无

数据变化通知接口

onAccount方法

接口功能

账户出入金发生变化时回调该接口。

接口原型

```
void onAccount(int event, int action, const XTFAccount *account);
```

接口参数

- event : 账户变化事件类型
XTF_EVT_AccountCashInOut : 账户资金发生出入金流水变化
- action : 账户变化的动作
XTF_CASH_In : 入金
XTF_Cash_Out : 出金
- account : 账户对象，参见[XTFAccount结构体](#)；

返回值

无

onExchange方法

接口功能

交易所前置状态发生变化时回调该接口。

接口原型

```
void onExchange(int event, int channelID, const XTFExchange *exchange);
```

接口参数

- event : 账户变化事件类型 (详见枚举类型章节)
 XTF_EVT_ExchangeChannelConnected : 交易所交易通道已连接通知
 XTF_EVT_ExchangeChannelDisconnected : 交易所交易通道已断开通知
- channelID : 通道号
- exchange : 交易所对象 , 请参考[XTFExchange结构体](#)部分。

返回值

无

onInstrument方法

接口功能

合约发生变化时回调该接口。

接口原型

```
void onInstrument(int event, const XTFInstrument *instrument);
```

接口参数

- event : 账户变化事件类型 (详见枚举类型章节)
 XTF_EVT_InstrumentStatusChanged : 合约状态发生变化通知
- instrument : 合约对象 , 参见[XTFInstrument结构体](#) ;

返回值

无

外接行情接口

onBookUpdate方法

接口功能

行情发生变化时回调该接口。

默认只通知用户subscribe()指定的合约行情，参见subscribe()接口。

接口原型

```
void onBookUpdate(const XTFMarketData *marketData);
```

接口参数

- marketData：行情信息对象，参见[XTFMarketData结构体](#)；

返回值

无

其他通用接口

onEvent方法

接口功能

事件通知接口。

接口原型

```
void onEvent(const XTFEvent &event);
```

接口参数

- event：通知的事件对象，参见[XTFEvent结构体](#)；

返回值

无

onError方法

接口功能

错误通知接口。

接口原型

```
void onError(int errorCode, void *data, size_t size);
```

接口参数

- errorCode : 错误码；
ERRXTFAPI_RetryMaxCount : TCP重连失败且已达最大次数。
- data : 附带的错误数据，无数据则为nullptr；
- size : 附带的错误数据大小，无数据则为0；

返回值

无

API类管理接口

会话管理接口

start方法

接口功能

启动API。

调用该接口，API会自动向交易柜台发起连接。

交易柜台的配置信息，默认从创建API对象的配置文件中读取。也可以通过 setConfig() 接口配置。

如果接口调用成功，将回调 XTFListener::onStart() 接口通知启动的结果。

如果API停止后再重新启动，可以传入新的对象，以处理新的业务逻辑。

例如：

```
XTFSpiA *a = new XTFSpiA()
api->start(a);
... // do something.
api->stop();

XTFSpiB *b = new XTFSpiB()
api->start(b); // ok.
... // do something.
api->stop();
```

接口原型

```
int start(XTFSpi *spi);
```

接口参数

- spi : 回调事件处理对象；

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。

stop方法

接口功能

停止API接口。

调用该接口，API会断开与交易柜台的连接。

如果接口调用成功，将回调 XTFSpi::onStop() 接口通知停止的结果。

停止后的API接口，可以重新启动。此时，可以传入新的Listener对象，处理不同的逻辑

接口原型

```
int stop();
```

接口参数

无

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。

login方法

接口功能

登录交易柜台。

接口调用成功后，将回调 onLogin() 接口通知登录结果。

登录接口有三种不同形式的重载：

1. 不带任何参数的接口，默认使用配置文件中的设置，或者通过 setConfig() 接口的信息；
2. 仅带有账户和密码的接口，AppID和AuthCode默认使用配置文件的设置。或者通过setConfig() 接口设置的信息；
3. 带有全部参数的接口，将会自动覆盖配置文件或 setConfig() 接口设置的信息；

接口原型

```
int login();
int login(const char *accountID, const char *password);
int login(const char *accountID, const char *password, const char *appID, const
          char *authCode);
```

接口参数

- accountID: 资金账户编码
- password: 资金账户密码
- appID: 应用程序ID

- authCode: 认证授权码

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。

logout方法

接口功能

登出交易柜台。

该接口调用成功后，将回调 onLogout() 接口通知登录结果。

接口原型

```
int Logout();
```

接口参数

无

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。

changePassword方法

接口功能

修改账户密码。

接口调用成功后，将回调 onChangePassword() 接口通知修改密码结果。

接口原型

```
int changePassword(const char *oldPassword, const char *newPassword);
```

接口参数

- oldPassword : 旧密码
- newPassword : 新密码

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码。

调用成功并不表示密码修改成功，密码修改成功与否的结果在 onChangePassword(errorCode) 接口中通知用户；

交易接口

insertOrder方法

接口功能

发送报单。

在 XTFSpi::onOrder() 或 XTFSpi::onCancelOrder() 接口中通知用户插入报单的结果和报单状态。

重要提示：

1. API 允许客户端使用同一用户名/口令多次登录，但客户端需要使用某种机制确保本地报单编号不发生重复。比如：(奇偶交替、分割号段) + 单向递增；
2. 该接口是线程不安全的，不能在多线程调用同一个API实例对象的报单接口；

接口原型

```
int insertOrder(const XTFInputOrder &inputOrder);  
int insertOrders(const XTFInputOrder inputOrders[], size_t orderCount);
```

接口参数

- inputOrder : 待插入的报单参数，参见[XTFInputOrder结构体](#)；
- inputOrders : 待批量插入的报单参数数组；
- orderCount : 批量插入数量，不能大于16个。如果超过16，则批量报单插入失败；

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码，调用成功并不表示报单操作的结果。

cancelOrder方法

接口功能

取消报单。

在 XTFSpi::onCancelOrder() 接口中通知取消报单的结果和报单状态。

接口原型

```
int cancelOrder(const XTFOrder *order);  
int cancelOrders(const XTFOrder *orders, size_t orderCount);  
int cancelOrder(XTFOderIDType orderIDType, long orderID);  
int cancelOrders(XTFOderIDType orderIDType, long orderIDs[], size_t  
orderCount);
```

接口参数

- order : 待撤销的报单对象，参见[XTFOderOrder结构体](#)；

- orders : 待批量撤销的报单对象数组；
- orderCount : 批量撤单数量，不能大于16个。如果超过16，则批量撤单失败；
- orderIdType : 报单编号类型，目前支持柜台流水号、本地报单编号和交易所单号撤单；
- orderId : 柜台流水号或本地报单编号，如果是本地报单编号，要求本地报单编号具备唯一性；

返回值

接口调用成功返回0，否则返回错误码，调用成功并不表示报单操作的结果。

外接行情接口

subscribe方法

接口功能

订阅行情。

行情订阅成功后，当收到对应合约的行情数据后，会回调 onBookUpdate() 接口。

说明：

1. API自身是不带有行情接入功能，但是提供了外部行情更新接口updateBook()，通过此接口更新API 内部存储的最新行情数据；
2. 如果没有订阅合约行情，当updateBook()导致的行情变化时，不会回调onBookUpdate()接口；
3. 如果订阅了合约行情，当updateBook()导致合约行情变化时，会回调onBookUpdate()接口；

接口原型

```
int subscribe(const XTFInstrument *instrument);
```

接口参数

- instrument : 待订阅的合约对象，参见[XTFInstrument结构体](#)；

返回值

接口调用成功或失败，调用成功表示行情订阅成功。

unsubscribe方法

接口功能

取消订阅行情，与subscribe()接口功能相反。

接口原型

```
int subscribe(const XTFInstrument *instrument);
```

接口参数

- instrument : 待取消订阅的合约对象 , 参见[XTFInstrument结构体](#) ;

返回值

接口调用成功或失败 , 调用成功表示行情订阅取消成功。

updateBook方法

接口功能

更新合约行情。

暂时仅支持一档行情数据。

更新行情后 , API会自动处理以下逻辑 :

1. 根据合约仓位计算持仓盈亏 ;
2. 如果用户调用subscribe()接口订阅行情数据 , 会通过 XTFSpi::onBookUpdate() 接口通知用户 ;

接口原型

```
int updateBook(const XTFInstrument *instrument, ///  
               double lastPrice,           ///  
               double bidPrice,           ///  
               int bidVolume,             ///  
               double askPrice,           ///  
               int askVolume);          ///
```

接口参数

- instrument : 合约对象 , 参见[XTFInstrument结构体](#) ;
- lastPrice : 最新价
- bidPrice : 买入价。为零代表无买入价
- bidVolume : 买入量。为零代表无买入价
- askPrice : 卖出价。为零代表无卖出价
- askVolume : 卖出量。为零代表无卖出价

返回值

接口调用成功或失败 , 调用成功表示行情更新成功。

查询管理接口

getAccount方法

接口功能

获取当前资金账户信息。

接口原型

```
const XTFAccount* getAccount();
```

接口参数

无

返回值

返回资金账户对象指针。

getExchangeCount方法

接口功能

获取交易所数量信息。

接口原型

```
int getExchangeCount();
```

接口参数

无

返回值

返回交易所的数量，负数表示错误码。

getExchange方法

接口功能

获取指定位置的交易所信息。

接口原型

```
const XTFExchange* getExchange(int pos);
```

接口参数

- pos : 交易所对象的位置下标，从0开始计算，最大值为 getExchangeCount() - 1；

返回值

返回指定位置的交易所对象，参见[XTFExchange结构体](#)。

getInstrumentCount方法

接口功能

获取合约数量信息。

接口原型

```
int getInstrumentCount();
```

接口参数

无

返回值

- 大于等于0：表示合约数量；
- 小于0：表示查询发生的错误码；

getInstrument方法

接口功能

根据合约位置查询合约信息。

接口原型

```
const XTFInstrument* getInstrument(int pos);
```

接口参数

- pos：合约的位置下标值，取值范围：[0, getInstrumentCount() - 1]；

返回值

- 合约对象指针，参见[XTFInstrument结构体](#)；
- 如果参数异常，或者查询发生错误，返回空指针；

getInstrumentByID方法

接口功能

根据合约编号字符串查询合约信息。

接口原型

```
const XTFInstrument* getInstrumentByID(const char *instrumentID);
```

接口参数

- instrumentID : 合约编号字符串 , 例如 : sc2305、cu2301 等 ;

返回值

- 合约对象指针 , 参见[XTFInstrument结构体](#) ;
- 如果合约不存在 , 或者查询发生错误 , 返回空指针 ;

getCombInstrumentCount方法

接口功能

获取组合合约数量信息。

接口原型

```
int getCombInstrumentCount();
```

接口参数

无

返回值

- 大于等于0 : 表示组合合约数量 ;
- 小于0 : 表示查询发生的错误码 ;

getCombInstrument方法

接口功能

根据位置查询组合合约信息。

接口原型

```
const XTFCombInstrument* getCombInstrument(int pos);
```

接口参数

- pos : 位置下标值 , 取值范围 : [0, getCombInstrumentCount() - 1] ;

返回值

- 组合合约对象指针 , 参见[XTFCombInstrument结构体](#) ;
- 如果参数异常 , 或者查询发生错误 , 返回空指针 ;

getCombInstrumentByID方法

接口功能

根据组合合约编号字符串查询组合合约信息。

接口原型

```
const XTFCombInstrument* getCombInstrumentByID(const char *combInstrumentID);
```

接口参数

- combInstrumentID : 组合合约编号字符串 , 例如 : sc2305,-sc2305、-cu2301,cu2302 等 ;

返回值

- 组合合约对象指针 , 参见[XTFCombInstrument结构体](#) ;
- 如果合约不存在 , 或者查询发生错误 , 返回空指针 ;

getProductCount方法

接口功能

获取品种数量信息。

接口原型

```
int getProductCount();
```

接口参数

无

返回值

- 大于等于0：表示品种数量；
- 小于0：表示查询发生的错误码；

getProduct方法

接口功能

根据位置查询品种信息。

接口原型

```
const XTFProduct* getProduct(int pos);
```

接口参数

- pos：位置下标值，取值范围：[0, getProductCount() - 1]；

返回值

- 品种对象指针，参见[XTFProduct结构体](#)；
- 如果参数异常，或者查询发生错误，返回空指针；

getProductByID方法

接口功能

根据品种编号字符串查询品种信息。

接口原型

```
const XTFProduct* getProductByID(const char *productID);
```

接口参数

- productID：合约编号字符串，例如：`sc`、`cu`等；

返回值

- 品种对象指针，参见[XTFProduct结构体](#)；
- 如果品种不存在，或者查询发生错误，返回空指针；

findOrders方法

接口功能

根据指定的过滤条件查询报单信息。

接口原型

```
int findOrders(const XTFOrderFilter &filter, unsigned int count, const XTFOrder *orders[]);
```

接口参数

- filter : 报单查找条件；
- count : 外部传入的数组长度参数，最大查询该数量的报单；
- orders : 外部传入的数组，用于存储查询结果；

返回值

返回实际查询到的报单数量。

如果查询的实际报单数大于指定的数量count，则取前面的count个报单，并返回count；

如果查询的实际报单数小于指定的数量count，则表示查到的数量少于传入的数量，返回实际的数量；

findTrades方法

接口功能

根据指定的过滤条件查询成交信息。

接口原型

```
int findTrades(const XTFTradeFilter &filter, unsigned int count, const XTFTrade *trades[]);
```

接口参数

- filter : 成交明细查找条件；
- count : 外部传入的数组长度参数，最大查询该数量的成交明细；
- trades : 外部传入的数组，用于存储查询结果；

返回值

返回实际查询到的成交数量。

如果查询的实际成交数大于指定的数量count，则取前面的count个成交，并返回count；

如果查询的实际成交数小于指定的数量count，则表示查到的数量少于传入的数量，返回实际的数量；

参数配置管理接口

enableAutoCombinePosition方法

接口功能

启停仓位自动组合功能。
应在启动会话之前设置自动组合功能，启动之后设置不会生效。

接口原型

```
void enableAutoCombinePosition(bool enabled);
```

接口参数

- enabled : 是否启用自动组合功能 , true-启用 false-不启用 ;

返回值

无

setConfig方法

接口功能

设置配置参数，应在启动会话之前设置参数，启动之后设置的参数不会生效。

配置参数名称列表：

"ACCOUNT_ID" : 资金账户ID
"ACCOUNT_PWD" : 资金账户密码
"APP_ID" : 应用程序ID
"AUTH_CODE" : 认证授权码
"TRADE_SERVER_IP" : 交易服务地址
"TRADE_SERVER_PORT" : 交易服务端口
"QUERY_SERVER_IP" : 查询服务地址
"QUERY_SERVER_PORT" : 查询服务端口
"HEARTBEAT_INTERVAL" : 心跳间隔时间，单位：毫秒
"HEARTBEAT_TIMEOUT" : 心跳超时时间，单位：毫秒
"TCP_RECONNECT_ENABLED" : TCP断开后是否重连
"TCP_RETRY_INTERVAL" : TCP重连最小间隔时间，单位：毫秒
"TCP_RETRY_INTERVAL_MAX" : TCP重连最大间隔时间，单位：毫秒
"TCP_RETRY_COUNT" : TCP重连次数
"TCP_WORKER_CORE_ID" : 数据收发线程绑核
"TCP_WORKER_BUSY_LOOP_ENABLED" : 数据收发线程是否启用BusyLoop模式运行
"TRADE_WORKER_CORE_ID" : 报单处理线程绑核
"TASK_WORKER_CORE_ID" : 通用任务线程绑核
"POSITION_CALC_ENABLED" : 是否计算仓位
"MONEY_CALC_ENABLED" : 是否计算资金，如果启用资金计算，会默认启用仓位计算
"HISTORY_ONLY_CALC_ENABLED" : 是否仅计算历史流水的资金和仓位，如果启用，那么历史流水追平后，将不再计算资金和仓位

"WARM_INTERVAL" : 预热时间间隔，取值范围：[10,50]，单位：毫秒

"ORDER_MT_ENABLED" : 是否启用多线程报单功能，默认不启用多线程报单功能

用户也可以设置自己的参数，以便在需要的地方使用 getConfig() 接口进行获取。会话内部不使用用户自定义的参数，仅对其临时存储。

接口原型

```
int setConfig(const char *name, const char *value);
```

接口参数

- name : 参数名称
- value : 参数值

返回值

0表示参数配置成功，非0值表示失败。

getConfig方法

接口功能

查询配置参数。

接口原型

```
const char* getConfig(const char *name);
```

接口参数

- name : 参数名称，参见 setConfig()；

返回值

返回配置参数值字符串。

返回的字符串为临时字符串对象，如有需要请保存字符串值，再做后续的处理。

getVersion方法

接口功能

获取API版本字符串。

接口原型

```
const char *getVersion();
```

接口参数

无

返回值

版本字符串

辅助接口

syncFunds方法

接口功能

本接口使用同步方式向柜台查询资金。

调用约束：

- 本接口不能并发调用，上一次同步请求结束后，才能进行下一次调用；
- 调用接口会阻塞调用者线程，直到应答返回或超时返回；

使用建议：

- 如果没有外部行情接入，调用此接口可以同步柜台和本地计算的资金差异；
- 如果有外部极速行情，建议使用 updateBook() 的方式，在本地计算资金；
- 接入外部行情和调用资金同步接口，两种方式不要混用，以免出现资金错误；

接口原型

```
int syncFunds(int msTimeout = 45);
```

接口参数

- msTimeout：超时时间，单位：毫秒；默认为45毫秒超时，<=0 表示不允许超时；

返回值

- 0：表示资金同步成功，可以访问XTFAccount对象查看最新的资金数据；
- ETIMEDOUT：表示请求超时；
- <0：表示内部发生错误，可以联系技术支持查看具体错误信息；

buildWarmOrder方法

接口功能

传入合约参数，创建一个预热报单，写入用户提供的缓冲区之中。

默认创建的预热报单没有合约信息，如果需要携带合约信息，传入合约参数即可。合约可以通过 getInstrumentByID() 接口查询获得。

约束说明：

- 发送至柜台的预热报单每秒限制不超过50个，建议发送间隔为：20ms~50ms；
 - 预热报单和真实报单建议使用同一个线程发送；

接口原型

```
int buildwarmorder(void *buf, size_t size, const XTFInstrument *instrument = nullptr);
```

接口参数

- buf : 用户提供的预热报单缓冲区；
 - size : 用户提供的预热报单缓冲区大小，不小于64字节。如果大于64字节，那么仅头部的64字节有效；
 - instrument : 合约指针，默认为空；

返回值

0-表示成功，非0表示对应的错误码。

结构体说明

XTFAccount结构体

说明：客户/账户资金信息对象类

```
class XTFAccount {
public:
    XTFAccountID accountID;           ///< 账户编码
    double        preBalance;          ///< 日初资金
    double        staticBalance;       ///< 静态权益
    double        deliveryMargin;      ///< 交割保证金
    double        deposit;             ///< 今日入金
    double        withdraw;            ///< 今日出金
    double        margin;              ///< 占用保证金，期权空头保证金目前支持昨结算价或报单价计算。
    double        frozenMargin;         ///< 冻结保证金
    double        premium;              ///< 权利金
    double        frozenPremium;        ///< 冻结权利金
    double        commission;           ///< 手续费
    double        frozenCommission;     ///< 冻结手续费
    double        balance;              ///< 动态权益：静态权益+持仓亏损
+平仓盈亏-手续费+权利金
+平仓盈亏-持仓盈亏
数，计入动态权益与可用资金；
```

```

    计入动态权益与可用。
    double available;
    金-冻结保证金-交割保证金-冻结权利金-冻结手续费

    货
    double availableRatio;
    double positionProfit;
    之和
    double closeProfit;
    之和
    XTFLocalOrderID lastLocalOrderID;
    XTFLocalActionID lastLocalActionID;

    API内部会从(0xFOOO0001)开始逐步自增生成本地撤单编号。
    是否为自定义的本地撤单编号。

    int getOrderCount() const;           ///< 查询所有报单列表
    const XTFOrder* getOrder(int pos) const; //开始计算
    int getPrePositionCount() const;       ///< 查询所有昨持仓列表
    const XTFPrePosition* getPrePosition(int pos) const; //按位置索引查询昨持仓对象，从0开始计算
    int getPositionCount() const;         ///< 查询所有持仓数据，同一合约的多头和空头是两个不同持仓对象
    const XTFPosition* getPosition(int pos) const; //按位置索引查询持仓对象，从0开始计算。已平仓合约无法通过此接口查询
    int getTradeCount() const;            ///< 查询所有成交列表
    const XTFTrade* getTrade(int pos) const; //开始计算
    int getCashInOutCount() const;        ///< 遍历查询所有出入金列表
    const XTCashInOut* getCashInOut(int pos) const; //按位置索引查询出入金对象，从0开始计算
    int getCombPositionCount() const;     ///< 查询所有组合持仓的数量
    const XTFCombPosition* getCombPosition(int pos) const; //按位置索引查询组合持仓对象
};

    ///< - 持仓盈亏盈利时为正数，不
    ///< 可用资金：动态权益-占用保证
    ///< 其中：占用保证金包含期权与期
    ///< 资金可用限度
    ///< 持仓盈亏，所有合约的持仓盈亏
    ///< 平仓盈亏，所有合约的平仓盈亏
    ///< 用户最后一次报单的本地编号
    ///< 用户最后一次撤单的本地编号
    ///< 如果使用API接口进行撤单，用户可以通过判断最高位来确定

```

XTFExchange结构体

说明：交易所信息对象类

```

class XTFExchange {
public:
    XTFExchangeID exchangeID;           ///< 交易所编码，字符串。比如：CFFEX, SHFE, DCE, CZCE等
    uint8_t clientIndex;               ///< 裸协议报单需要使用该字段，每个交易所对应的值不同。
    uint32_t clientToken;              ///< 裸协议报单需要使用该字段，每个交易所对应的值不同。
}

```

```

XTFDate           tradingDay;           ///< 交易日，整数字符串。比
如：20220915

bool             hasChannelIP;         ///< 是否支持席位编号IP地址
查询，true表示支持IP地址查询

int              getChannelCount() const; //;< 查询所有席位编号数量
uint8_t          getChannel(int pos) const; //;< 按位置索引查询席位编
号。
位置：[0, getChannelCount() - 1]           //;< 位置索引pos参数取值范
围：[0, getChannelCount() - 1]           //;< 如果使用API报单直接使
用查询的席位编号值即可；                 //;< 如果是裸协议报单，则需
要在查询结果的基础上+10作为席位编号。
const char*      getChannelIP(int pos) const; //;< 按位置索引查询席位编号
IP地址。
false, 返回nullptr;                      //;< 如果hasChannelIP为
字符串指针
const char*      getChannelIPByID(uint8_t id) const; //;< 按席位编号查询IP地
址，返回值同getChannelIP()
int              getProductGroupCount() const; //;< 查询品种组数量
const XTFProductGroup* getProductGroup(int pos) const; //;< 按位置索引查找品种
组对象
};

```

XTFProductGroup结构体

说明：品种组信息对象类

```

class XTFProductGroup {
public:
    XTFProductGroupID productGroupID;           //;< 品种组代码
    int               getCount() const;          //;< 查询品种组包含的品种数
量
    const XTFProduct* getProduct(int pos) const; //;< 按位置索引查询品种对象
    const XTFExchange* getExchange() const;       //;< 查询品种组所属的交易所
对象
};

```

XTFProduct结构体

说明：产品信息对象类

```

class XTFProduct {
public:
    XTFProductID   productID;           //;< 品种代码
    XTFProductClass productClass;        //;< 品种类型
    int            multiple;            //;< 合约数量乘数
    double          priceTick;           //;< 最小变动价位
    int            maxMarketOrderVolume; //;< 市价报单的最大报单量
};

```

```

    int             minMarketOrderVolume;           ///< 市价报单的最小报单量
    int             maxLimitOrderVolume;           ///< 限价报单的最大报单量
    int             minLimitOrderVolume;           ///< 限价报单的最小报单量
    int             getInstrumentCount() const;     ///< 查询品种包含的合约数量
    const XTFInstrument* getInstrument(int pos) const; // < 按位置索引查询合约对象
    const XTFProductGroup* getProductGroup() const;   ///< 查询品种所属的品种组对
象
};


```

XTFInstrument结构体

说明：合约对象类

```

class XTFInstrument {
public:
    XTFInstrumentID      instrumentID;           ///< 合约代码
    uint32_t              instrumentIndex;        ///< 合约序号
    int                   deliveryYear;           ///< 交割年份
    int                   deliveryMonth;          ///< 交割月份
    int                   maxMarketOrderVolume;    ///< 市价报单的最大报单
量
    int                   minMarketOrderVolume;    ///< 市价报单的最小报单
量
    int                   maxLimitOrderVolume;     ///< 限价报单的最大报单
量
    int                   minLimitOrderVolume;     ///< 限价报单的最小报单
量
    double                priceTick;               ///< 最小变动价位
    int                   multiple;               ///< 合约数量乘数
    XTFOptionsType        optionsType;            ///< 期权类型
    XTFDate               expireDate;             ///< 合约到期日，字符串
格式: 20220915
    bool                  singleSideMargin;        ///< 是否单边计算保证金
    XTFInstrumentStatus  status;                 ///< 当前状态

    const XTFExchange*    getExchange() const;     ///< 查询合约所属的
XTFExchange指针
    const XTFProduct*    getProduct() const;       ///< 查询合约所属的
XTFProduct指针
    const XTFMarginRatio* getMarginRatio(XTFHedgeFlag hedgeFlag =
XTF_HF_Speculation) const; // < 保证金率
    const XTFCommissionRatio* getCommissionRatio(XTFHedgeFlag hedgeFlag =
XTF_HF_Speculation) const; // < 手续费率
    const XTFPrePosition*  getPrePosition(XTFHedgeFlag hedgeFlag =
XTF_HF_Speculation) const; // < 历史持仓，来自月初数据，交易日内不会变化
    const XTFPosition*    getLongPosition() const;  ///< 查询合约当前多头持
仓，包含历史持仓数据
    const XTFPosition*    getShortPosition() const; // < 查询合约当前空头持
仓，包含历史持仓数据
    const XTFMarketData*   getMarketData() const;   ///< 查询合约的行情
XTFMarketData指针
    const XTFInstrument*  getUnderlyingInstrument() const; // < 如果是期权合约，表
示对应的基础合约指针
};


```

XTFPrePosition结构体

说明：客户昨持仓对象类

```
class XTFPrePosition {
public:
    int             preLongPosition;      ///< 昨多头持仓量
    int             preShortPosition;     ///< 昨空头持仓量
    double          preSettlementPrice;   ///< 昨结算价
    const XTFInstrument* getInstrument() const; //< 查询昨持仓所属合约
    XTFInstrument的指针
};
```

XTFTradeDetail结构体

说明：交易明细对象类

```
class XTFTradeDetail {
public:
    XTF_CONST XTFTrade *trade;           ///< 成交对象
    int          volume;                ///< 成交量
};
```

XTFPositionDetail结构体

说明：定义持仓明细结构体

```
class XTFPositionDetail {
public:
    XTF_CONST XTFTrade *openTrade;       ///< 开仓成交回报，当等于
    nullptr时，代表昨仓，昨仓只会出现在持仓明细链表的头部
    XTFTradeID          openTradeID;     ///< 开仓成交编码
    double              openPrice;       ///< 开仓成交价格，与成交回报中的
    价格相同。如果是历史持仓则表示昨结算价。
    int                 openVolume;      ///< 持仓明细开仓数量
    int                 remainingVolume;  ///< 持仓明细中剩余仓位总数量
    int                 getCloseTradeCount() const; //< 平仓成交回报数
    量
    const XTFTradeDetail& getCloseTradeDetail(int pos) const; //< 平仓成交回报明
    细
    bool               isHistory() const { return openTrade == nullptr; }
    //< 判断是否为历史持仓
    int                 getCombPositionDetailCount() const; //< 持仓
    明细关联的组合仓位明细列表
    const XTFCombPositionDetail& getCombPositionDetail(int pos) const; //< 持仓
    明细
    int                 getCombinedVolume() const; //< 持仓
    明细中被组合占用的数量
};
```

XTFPosition结构体

说明：客户持仓对象类

```

class XTFPosition {
public:
    XTFPositionDirection direction;           ///  
持仓方向: 多头、空头
    int position;                           ///  
持仓总量: 历史持仓 - 已平历史持仓 + 今仓 - 已平今仓, 包含了平仓冻结量
    int todayPosition;                     ///  
今持仓量: 今仓 - 已平今仓, 包含了平仓冻结量(今仓部分)
    int combinedPosition;                 ///  
已组合的持仓数量
    int openFrozen;                      ///  
开仓冻结量
    int closeFrozen;                     ///  
平仓冻结量
    double margin;                       ///  
占用保证金, 表示持仓的占用保证金。不考虑单向大边或组合持仓的保证金减免逻辑
    double paidMargin;                   ///  
实付保证金, 表示实际支付的占用保证金。在计算单向大边或启用组合时, 实付保证金可能会小于占用保证金
    double frozenMargin;                ///  
冻结保证金
    double frozenCommission;            ///  
冻结手续费
    double totalOpenPrice;              ///  
总开仓金额
    double positionProfit;              ///  
持仓盈亏 本合约剩余仓位的持仓盈亏(通过现价计算的动态值)
    double closeProfit;                ///  
平仓盈亏 本合约所有今日已平仓位计算的总盈亏(静态值)

    double getOpenPrice() const;        ///  
开仓均价
    int getAvailablePosition() const;   ///  
获取可用仓位(持仓总量 - 平仓冻结量)
    int getYesterdayPosition() const;   ///  
获取剩余的历史持仓(历史持仓总量 - 已平历史持仓量)
    int getPositionDetailCount() const; ///  
查询仓位明细数量
    const XTFPositionDetail& getPositionDetail(int pos) const; ///  
查询仓位明细, 包括开仓成交和平仓成交明细
    const XTFInstrument* getInstrument() const; ///  
所属XTFInstrument的指针
};

}

```

XTFInputOrder结构体

说明：报单请求对象类

```

0xe8888888;
    ///< 3. 柜台平仓报单固定为
    //保证报单性能，API不做本地
    //报单编号重复的校验。
    //如果API发生了断线重连，在历史流水追平之后，请继续保持后续本地报单编号与历史报单编号的唯一性。
    //如果不能保证本地报单编号的唯一性，请不要使用API的订单管理功能。
    //API允许客户端使用同一用户名/口令多次登录，但客户端需要使用某种机制确保本地报单编号不发生重复。
    //比如：（奇偶交替、分割字段）+单向递增。

    XTFDirection direction;
    XTOffsetFlag offsetFlag;
    XTOderType orderType;
    //价/FAK/FOK
    double price;
    uint32_t volume;
    uint32_t minVolume;
    //FAK时，API默认使用最小成交数量进行报单；

    XTFChannelSelectionType channelSelectionType;
    uint8_t channelID;
    XTOderFlag orderFlag;
    //通报单

    XTF_CONST XTFInstrument *instrument;
};

    //< 报单合约对象

```

XTFOrder结构体

说明：报单回报对象类

```

class XTFOrder {
public:
    XTSysOrderID sysOrderID;
    XTLcoalOrderID localOrderID;
    //柜台流水号
    //用户填写的本地报单号，必须保证唯一性，否则会产生回报错误
    //错误为1172“请求中的报单编号不存在”时，返回0，其他情况返回订单真实编号
    //保留的特殊本地单号：
    //1. 非本柜台报单固定为0x88888888；

    0x88888888;
    //2. 柜台清流启动后的历史报单固定为0xd8888888；

    Oxe8888888;
    XTFExchangeOrderID exchangeOrderID;
    XTFDirection direction;
    XTOffsetFlag offsetFlag;
    double orderPrice;
    //交易所报单编号
    //买卖方向
    //开平仓标志
    //报单价格

```

```

        uint32_t          orderVolume;           ///< 报单数量
        uint32_t          orderMinVolume;        ///< 最小成交数量
        uint32_t          totalTradedVolume;    ///< 报单累计已成交量
        XTFOrderType      orderType;            ///< 限价/FAK/市价类型
        XTFOrderFlag      orderFlag;            ///< 报单标志
        XTFChannelSelectionType channelSelectionType; //< 席位连接选择
        uint8_t           channelID;            ///< 席位连接编号, 0xFF表示无效
值
        uint8_t           realChannelID;         ///< 实际席位连接编号, 由柜台返
回, 0xFF表示无效值
        XTFOrderStatus    orderStatus;          ///< 报单状态
        XTFDate           insertDate;           ///< 报单插入日期, 字符串格式:
20220915
        XTFTime           insertTime;           ///< 报单插入时间, 字符串格式:
10:20:30
        XTFTime           updateTime;           ///< 报单更新时间, 字符串格式:
10:20:30
        XTFTime           cancelTime;          ///< 报单撤单时间, 字符串格式:
10:20:30
        bool              isHistory;           ///< 回报链路断开重连后或者程序重
启后, 客户端API会自动进行流水重构,
单回报, 该字段为true。追平流水之后, 该字段为false。
处理, 可不用处理该字段。
        bool              isSuspended;          ///< 报单是否挂起(暂未使用)
        XTF_CONST XTFInstrument *instrument;  ///< 所属XTFInstrument的指针。
如果报单传入的合约不存在, 那么合约对象指针可能为空。
        XTFOrderActionType   actionType;          ///< 报单对象对应的操作类型(比
如: 报单、撤单、挂起、激活等), 只读字段, 外部调用不需要设置该字段。
        int               getTradeCount() const;  ///< 查询报单对应的成交明细数量
        const XTFTrade*    getTrade(int pos) const; //< 按位置索引查询报单对应的成交
明细
};


```

XTFTrade结构体

说明 : 成交回报对象类

```

class XTFTrade {
public:
    XTFTradeID        tradeID;             ///< 交易所成交编码
    double            tradePrice;          ///< 成交价格
    uint32_t          tradeVolume;         ///< 本次回报已成交量
    double            margin;              ///< 该字段已废弃
    double            commission;          ///< 本次回报已成交手数产生的手续
费
    XTFTime           tradeTime;           ///< 报单成交时间, 字符串格式:
10:20:30
    XTFDirection      direction;           ///< 买卖方向, 详情参考
XTFDATAType.h
    XTFOffsetFlag     offsetFlag;          ///< 开平仓标志, 详情参考
XTFDATAType.h
};


```

```

bool                     isHistory;           ///< 回报链路断开重连后或者程序重启后，客户端API会自动进行流水重构，  

                           //在追平服务器流水之前收到的成交回报，该字段为true。追平流水之后，该字段为false。  

                           //如对流水重构的回报不需要特殊处理，可不用处理该字段。  

XTF_CONST XTFOrder      *order;             ///< 所属XTFOrder的指针  

XTF_CONST XTFTrade       *matchTrade;        ///< 对手成交回报，如果不为空则表示自成交  

bool                     isSelfTraded() const { return matchTrade != nullptr;  

}  ///< 判断是否为自成交  

};
```

XTMarginRatio结构体

说明：保证金率对象类

```

class XTMarginRatio {
public:
    double          longMarginRatioByMoney;   ///< 按照金额计算的多头保证金率。
    double          longMarginRatioByVolume;  ///< 按照数量计算的多头保证金率。
    double          shortMarginRatioByMoney;   ///< 按照金额计算的空头保证金率。
    double          shortMarginRatioByVolume;  ///< 按照数量计算的空头保证金率。
    const XTFInstrument* getInstrument() const;  ///< 所属XTFInstrument的指针
};
```

XTCommissionRatio结构体

说明：手续费率对象类

```

class XTFCommissionRatio {
public:
    double openRatioByMoney;           ///< 按金额计算的开仓手续费
    double openRatioByVolume;          ///< 按数量计算的开仓手续费
    double closeRatioByMoney;          ///< 按金额计算的平昨手续费
    double closeRatioByVolume;         ///< 按数量计算的平昨手续费
    double closeTodayRatioByMoney;     ///< 按金额计算的平今手续费
    double closeTodayRatioByVolume;    ///< 按数量计算的平今手续费
    const XTFInstrument* getInstrument() const;  ///< 所属XTFInstrument的指针
};


```

XTFMarketData结构体

说明：行情信息对象类

```

class XTFMarketData {
public:
    int tradingDay;                  ///< 交易日
    double preSettlementPrice;       ///< 前结算价
    double preClosePrice;            ///< 前收盘价
    double preOpenInterest;          ///< 前持仓量（暂未使用）
    double upperLimitPrice;          ///< 涨停价
    double lowerLimitPrice;          ///< 跌停价
    double lastPrice;                ///< 最新价（接入外部行情后有效）
    double bidPrice;                 ///< 买入价。为零代表无买入价（接
                                    入外部行情后有效）
    int bidVolume;                  ///< 买入量。为零代表无买入价（接
                                    入外部行情后有效）
    double askPrice;                ///< 卖出价。为零代表无卖出价（接
                                    入外部行情后有效）
    int askVolume;                  ///< 卖出量。为零代表无卖出价（接
                                    入外部行情后有效）
    int volume;                     ///< 成交量（暂未使用）
    int snapTime;                   ///< 时间戳（暂未使用）
    double turnover;                ///< 成交金额（暂未使用）
    double openInterest;             ///< 持仓量（暂未使用）
    double averagePrice;             ///< 行情均价（暂未使用）

    const XTFInstrument* getInstrument() const;  ///< 所属XTFInstrument的指针
};


```

XTFCashInOut结构体

说明：出入金对象类

```

class XTCashInout {
public:
    XTCashDirection direction;           ///< 出入金方向
    double amount;                      ///< 出入金金额
    XTFTime time;                     ///< 出入金时间
};


```

XTFEvent结构体

说明：通知事件类

```

class XTFEvent {
public:
    char tradingDay[9];                ///< 通知事件日期(交易日)
    char eventTime[9];                ///< 通知事件时间
    XTFEventType eventType;            ///< 通知事件类型
    XTFEventID eventID;               ///< 通知事件ID
    int eventLen;                     ///< 通知事件数据长度
    char eventData[256];              ///< 通知事件的数据
    char reserve[2];                  ///< 预留字段
};

/// 投资者风控事件通知结构体
class XTFPrivateEventInvestorPrc {
public:
    XTFPrcID prcID;                  ///< 风控的具体ID类型
    char investorID[13];              ///< 投资者名称
    int prcValue;                     ///< 投资者风控值
    char reserve[11];                ///< 预留字段
};

/// 投资者合约风控事件通知结构体
class XTFPrivateEventInstrumentPrc {
public:
    XTFPrcID prcID;                  ///< 风控的具体ID类型
    char investorID[13];              ///< 投资者名称
    char instrumentID[31];            ///< 合约名称
    int prcValue;                     ///< 合约风控值
    char reserve[12];                ///< 预留字段
};

```

XTFOderFilter结构体

说明：查询报单信息的过滤器对象类

```

class XTOderFilter {
public:
    XTFTime startTime;                ///< 开始时间，字符串格式: 10:20:30, 空字
    字符串表示所有
    XTFTime endTime;                 ///< 结束时间，字符串格式: 10:20:30, 空字
    字符串表示所有
    XTFDirection direction;          ///< 指定报单买卖方向，无效值表示所有
};

```

```

XTFOffsetFlag      offsetFlag;           ///< 指定报单开平标志, 无效值表示所有
XTFOrderFlag       orderFlag;           ///< 指定报单标志, 无效值表示所有
XTFOrderType       orderType;           ///< 指定报单指令类型, 无效值表示所有
XTFOrderStatus     orderStatus[4];       ///< 指定报单状态, 全部为无效值时表示所有, 支持同时查询四种状态

XTF_CONST XTFInstrument *instrument;   ///< 指向合约结构的指针, 空指针表示所有
XTF_CONST XTFProduct    *product;        ///< 指向品种结构的指针, 空指针表示所有
XTF_CONST XTFExchange   *exchange;       ///< 指向交易所结构的指针, 空指针表示所有

XTFOrderFilter() {
    startTime[0] = '\0';
    endTime[0] = '\0';
    direction = XTF_D_Invalid;
    offsetFlag = XTF_OF_Invalid;
    orderFlag = XTF_ODF_Invalid;
    orderType = XTF_ODT_Invalid;
    orderStatus[0] = XTF_OS_Invalid;
    orderStatus[1] = XTF_OS_Invalid;
    orderStatus[2] = XTF_OS_Invalid;
    orderStatus[3] = XTF_OS_Invalid;
    instrument = nullptr;
    product = nullptr;
    exchange = nullptr;
}
};


```

XTFTradeFilter结构体

说明 : 查询报单信息的过滤器对象类

```

class XTFTradeFilter {
public:
    XTFTime          startTime;           ///< 开始时间, 字符串格式: 10:20:30, 空字符串表示所有
    XTFTime          endTime;            ///< 结束时间, 字符串格式: 10:20:30, 空字符串表示所有
    XTFDirection     direction;          ///< 指定报单买卖方向, 无效值表示所有
    XTFOffsetFlag    offsetFlag;         ///< 指定报单开平标志, 无效值表示所有
    XTF_CONST XTFInstrument *instrument; //< 指向合约结构的指针, 空指针表示所有
    XTF_CONST XTFProduct    *product;    //< 指向品种结构的指针, 空指针表示所有
    XTF_CONST XTFExchange   *exchange;   //< 指向交易所结构的指针, 空指针表示所有

    XTFTradeFilter() {
        startTime[0] = '\0';
        endTime[0] = '\0';
        direction = XTF_D_Invalid;
        offsetFlag = XTF_OF_Invalid;
        instrument = nullptr;
        product = nullptr;
        exchange = nullptr;
    }
};


```

XTFCombInstrument结构体

说明：组合合约类

```
class XTFCombInstrument {
public:
    XTFInstrumentID          combInstrumentID;           ///< 组合合约编号
    uint32_t                  combInstrumentIndex;       ///< 组合合约序号
    XTFCombType                combType;                 ///< 组合类型
    XTFCombDirection           combDirection;           ///< 组合合约方向

    const XTFInstrument*      getLeftInstrument() const;   ///< 左腿合约对象指针
    const XTFInstrument*      getRightInstrument() const;  ///< 右腿合约对象指针
    const XTFCombPosition*    getCombPosition(XTFCombHedgeFlag combHedgeFlag =
XTF_COMB_HF_SpecSpec) const; //< 查询组合持仓对象
    long                      getCombPriority(XTFCombHedgeFlag combHedgeFlag =
XTF_COMB_HF_SpecSpec) const; //< 查询组合优先级
    const XTFExchange*        getExchange() const;         ///< 合约所属交易所
};
```

XTFCombPositionDetail结构体

说明：组合持仓明细类

```
class XTFCombPositionDetail {
public:
    int                         volume;                  ///< 组合持仓数量
    double                      margin;                 ///< 占用保证金总额（左
腿保证金+右腿保证金）
    double                      paidMargin;            ///< 实付保证金总额（左
腿保证金或者右腿保证金）
    XTFTradeID                  leftTradeID;           ///< 左腿合约的成交编号
    XTFTradeID                  rightTradeID;          ///< 右腿腿合约的成交编
号
};
```

XTFCombPosition结构体

说明：组合持仓类

```

class XTFCombPosition {
public:
    int position; ///< 组合仓位总数量
    double margin; ///< 占用保证金总额, 所
    有组合明细的左腿保证金+右腿保证金之和
    double paidMargin; ///< 实付保证金总额, 所
    有组合明细的实付保证金之和
    XTFCombHedgeFlag combHedgeFlag; ///< 组合投机套保标志
    const XTFCombInstrument* getCombInstrument() const; ///< 关联的组合合约
    int getCombPositionDetailCount() const; ///< 组合明细数量
    const XTFCombPositionDetail& getCombPositionDetail(int pos) const; ///< 组合
    明细
};

```

XTFPositionCombEvent结构体

说明：组合通知事件类

```

class XTFPositionCombEvent {
public:
    XTFSysOrderID sysOrderID; ///< 柜台流水号
    XTFLocalOrderID localOrderID; ///< 用户填写的本地编号
    XTFExchangeOrderID exchangeOrderID; ///< 交易所报单编号
    XTFCombHedgeFlag combHedgeFlag; ///< 组合投保标志
    XTFCombAction combAction; ///< 组合行为类型(组合/
    解锁)
    uint32_t combVolume; ///< 数量
    XTFTTime combTime; ///< 组合时间
    const XTFCombInstrument* combInstrument; ///< 组合合约
};

```

字段类型

字段类型总表

基础数据类型如下：

数据类型名	数据类型	数据类型说明
XTFExchangeID	char[12]	交易所ID数据类型
XTFProductID	char[16]	品种数据类型
XTFProductGroupID	char[16]	品种组数据类型
XTFInstrumentID	char[32]	合约ID数据类型
XTFAccountID	char[20]	账号ID数据类型
XTFDate	char[9]	日期数据类型
XTFTime	char[9]	时间数据类型
XTFExchangeOrderID	int64_t	交易所报单编号数据类型
XTFSysOrderID	int32_t	柜台流水号数据类型
XTFLocalOrderID	int32_t	本地报单编号数据类型 (用户定义)
XTFLocalActionID	int32_t	本地撤单编号数据类型 (用户定义)
XTFTradeID	int64_t	成交编号数据类型

枚举类型

报单编号类型 ([XTFOrderIDType](#))

类型 : uint8_t

合约状态类型	说明	枚举值(可显示字符)
XTF_OIDT_Local	用户维护的本地编号	0
XTF_OIDT_System	柜台维护的系统编号	1
XTF_OIDT_Exchange	市场唯一的交易所编号	2

品种类型 ([XTFProductClass](#))

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_PC_Futures	期货类型	1
XTF_PC_Options	期货期权类型	2
XTF_PC_Combination	组合类型	3
XTF_PC_SpotOptions	现货期权类型	6

期权类型 ([XTFOptionsType](#))

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_OT_NotOption	非期权	0
XTF_OT_CallOption	看涨	1
XTF_OT_PutOption	看跌	2

买卖方向 ([XTFDirection](#))

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_D_Buy	买	1
XTF_D_Sell	卖	2

持仓多空方向 ([XTFPositionDirection](#))

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_PD_Long	多头	1
XTF_PD_Short	空头	2

投机套保标志 ([XTFHedgeFlag](#))

类型 : uint8_t , 当前仅支持投机

枚举类型	说明	枚举值
XTF_HF_Invalid	无效	0
XTF_HF_Speculation	投机	1
XTF_HF_Arbitrage	套利	2
XTF_HF_Hedge	保值	3
XTF_HF_MaxCount	保留内部使用	4

出入金方向 ([XTFCashDirection](#))

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_CASH_IN	入金	1
XTF_CASH_OUT	出金	2

开平标志 ([XTFOffsetFlag](#))

类型 : 字符枚举

枚举类型	说明	枚举值
XTF_OF_Open	开仓	0
XTF_OF_Close	平仓	1
XTF_OF_ForceClose	强平	2 (暂不支持)
XTF_OF_CloseToday	平今	3
XTF_OF_CloseYesterday	平昨	4
XTF_OF_Invalid	无效	9

报单类型 ([XTFOrderType](#))

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_ODT_Limit	GFD报单 (限价)	0
XTF_ODT_FAK	FAK报单 (限价)	1
XTF_ODT_FOK	FOK报单 (限价)	2
XTF_ODT_Market	市价报单 (暂不支持)	3

报单状态 (XTFOrderStatus)

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_OS_Created	报单已创建，为报单的初始状态。 报单发送成功后，API会立即创建报单对象并设置为初始状态，此时报单的柜台流水号、交易所编号等字段都是无效的。当收到柜台返回的应答和回报时，会切换为其它状态， 用户可以根据此状态查询哪些报单还没有收到应答和回报。	0
XTF_OS_Accepted	报单已通过柜台校验并送往交易所，且已收到交易所的报单录入结果（报单应答消息）。 此状态为临时状态，在报单应答和报单回报乱序的场景下，会跳过此状态，直接进入后续状态。 后续状态包括：XTF_OS_Queueing XTF_OS_Canceled XTF_OS_PartTraded XTF_OS_AllTraded XTF_OS_Rejected	1
XTF_OS_Queueing	报单未成交，已被交易所确认且有效	2
XTF_OS_Canceled	报单已被撤销，可能是客户主动撤销，也可能是FAK类或市价类报单被交易所系统自动撤销	3
XTF_OS_PartTraded	部分成交	4
XTF_OS_AllTraded	完全成交	5
XTF_OS_Rejected	报单被柜台或交易所拒绝，拒绝原因放在InputOrder的ErrorNo字段中	6
XTF_OS_Invalid	无效的值	9

报单标志 (XTFOrderFlag)

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_ODF_Normal	普通报单	0
XTF_ODF_CombinePosition	组合持仓	1
XTF_ODF_Warm	预热报单	254
XTF_ODF_Invalid	无效值	255

席位选择 ([XTFChannelSelectionType](#))

类型: uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_CS_Auto	不指定交易所席位链接	0
XTF_CS_Fixed	指定交易所席位链接	1
XTF_CS_Unknown	历史报单回报，无法确认报单通道选择类型	9

保证金计算价格类型 ([XTFMarginPriceType](#))

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_MPT_MaxLastSettlementOrLastPrice	最新价和昨结算价之间的较大值（期权空头暂不支持）	0
XTF_MPT_LastSettlementPrice	昨结算价计算保证金（期权空头默认）	1
XTF_MPT_OrderPrice	报单价计算保证金（期权空头有效）	2
XTF_MPT_OpenPrice	开仓价计算保证金（期货默认）	3
XTF_MPT_LastPrice	最新价（暂未使用）	4
XTF_MPT_AverageOpenPrice	开仓均价（暂未使用）	5
XTF_MPT_AveragePrice	市场平均成交价（暂未使用）	6
XTF_MPT_LimitPrice	涨跌停价（暂未使用）	7

合约状态 (XTFInstrumentStatus)

类型：字符枚举

枚举类型	说明	枚举值
XTF_IS_BeforeTrading	开盘前	0
XTF_IS_NoTrading	非交易	1
XTF_IS_Continuous	连续交易	2
XTF_IS_AuctionOrdering	集合竞价报单	3
XTF_IS_AuctionBalance	集合竞价价格平衡	4
XTF_IS_AuctionMatch	集合竞价撮合	5
XTF_IS_Closed	收盘	6
XTF_IS_TransactionProcessing	交易业务处理	7

报单操作类型 (XTFOrderActionType)

类型：uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_OA_Invalid	无效的报单操作	255
XTF_OA_Insert	插入报单	1
XTF_OA_Cancel	撤销报单	2
XTF_OA_Suspend	挂起报单 (暂未使用)	3
XTF_OA_Resume	恢复报单 (暂未使用)	4
XTF_OA_Update	更新报单 (暂未使用)	5
XTF_OA_Return	报单回报	9

事件通知编号 (XTFEventID)

类型：int

枚举类型	说明	枚举值
XTF_EVT_AccountCashInOut	账户出入金发生变化通知	0x1001
XTF_EVT_ExchangeChannelConnected	交易所交易通道已连接通知	0x1011
XTF_EVT_ExchangeChannelDisconnected	交易所交易通道已断开通知	0x1012
XTF_EVT_InstrumentStatusChanged	合约状态发生变化通知	0x1021

组合类型 ([XTFCombType](#))

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_COMB_SPL	期货对锁	0
XTF_COMB_OPL	期权对锁	1
XTF_COMB_SP	跨期套利	2
XTF_COMB_SPC	跨品种套利	3
XTF_COMB_BLS	买入垂直价差	4
XTF_COMB_BES	卖出垂直价差	5
XTF_COMB_CAS	期权日历价差	6
XTF_COMB_STD	期权跨式	7
XTF_COMB_STG	期权宽跨式	8
XTF_COMB_BFO	买入期货期权	9
XTF_COMB_SFO	卖出期货期权	10

组合方向类型 ([XTFCombDirection](#))

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_COMB_D_LongShort	多-空	0
XTF_COMB_D_ShortLong	空-多	1

组合投机套保标志 ([XTFCombHedgeFlag](#))

类型 : uint8_t , 当前仅支持投机-投机

枚举类型	说明	枚举值
XTF_COMB_HF_SpecSpec	投机-投机	1
XTF_COMB_HF_SpecHedge	投机-保值	2
XTF_COMB_HF_HedgeHedge	保值-保值	3
XTF_COMB_HF_HedgeSpec	保值-投机	4
XTF_COMB_HF_MaxCount	保留内部使用	5

组合动作类型 ([XTFCombAction](#))

类型 : uint8_t

枚举类型	说明	枚举值
XTF_COMB_AT_Combine	组合	1
XTF_COMB_AT_Uncombine	拆组合	2

TraderAPI开发示例

下列是我们打包发给您的Example02.cpp代码，供您参考使用，具体详见发布包的example目录。

```
/**  
 * @brief 一个简单的策略功能演示  
 *  
 * 说明：本演示代码需要接入外部行情，仅用于API功能演示用途，不能用于生产环境。  
 *  
 * 策略：根据行情数据选择买卖方向，每个方向的仓位最多持仓1手。  
 *  
 * 根据实时行情判断：  
 * 1. 假如卖出量小于买入量，或卖出量大于买入量不足10手：  
 *    1.1 如果持有空头仓位，那么以当前卖价平空头仓位；  
 *    1.2 如果没有多头仓位，那么以当前买价建多头仓位；  
 *  
 * 2. 假如卖出量大于买入量超过10手：  
 *    2.1 如果持有多头仓位，那么以当前买价平多头仓位；  
 *    2.2 如果没有空头仓位，那么以当前卖价建空头仓位；  
 *  
 * 演示功能：  
 * 1. 通过配置文件创建API实例；  
 * 2. 启动API，启动成功后，调用login接口登录柜台；  
 * 3. 等数据加载完毕后，实时接入外部行情；  
 * 4. 根据行情和交易策略，进行报单；  
 * 5. 经过1000次行情处理后，退出交易；
```

```

*/
#include <map>
#include "ExampleTrader.h"

class Example_02_Trader : public ExampleTrader {
public:
    Example_02_Trader() = default;

    ~Example_02_Trader() override {
        // release api.
        if (mApi) {
            mApi->stop();
            delete mApi;
            mApi = nullptr;
        }
    };

    void start() {
        if (!mApi) {
            printf("error: trader has been started.\n");
            return;
        }

        mOrderLocalId = 0;
        mApi = makeXTFApi(mConfigPath.c_str());
        if (mApi == nullptr) {
            printf("error: create xtf api failed, please check config: %s.\n",
mConfigPath.c_str());
            exit(0);
        }

        printf("api version: %s.\n", getXTFVersion());
        int ret = mApi->start(this);
        if (ret != 0) {
            printf("start failed, error code: %d\n", ret);
            exit(0);
        }
    }

    void stop() {
        if (!mApi) {
            printf("error: trader is not started.\n");
            return;
        }

        int ret = mApi->stop();
        if (ret == 0) {
            delete mApi;
            mApi = nullptr;
        } else {
            printf("api stop failed, error code: %d\n", ret);
        }
    }

    void onStart(int errorCode, bool isFirstTime) override {
        ExampleTrader::onStart(errorCode, isFirstTime);
    }
}

```

```

    if (errorCode == 0) {
        if (isFirstTime) {
            // TODO: init something if needed.
        }

        //mApi->login(mUsername.c_str(), mPassword.c_str(), mAppID.c_str(),
        mAuthCode.c_str());
        int errorCode = mApi->login();
        if (errorCode != 0) {
            printf("api logging in failed, error code: %d\n", errorCode);
        }
    } else {
        printf("error: api start failed, error code: %d.\n", errorCode);
    }
}

void onStop(int errorCode) override {
    ExampleTrader::onStop(errorCode);

    if (errorCode == 0) {
        printf("api stop ok.\n");
    } else {
        printf("error: api stop failed, error code: %d.\n", errorCode);
    }
}

void onLogin(int errorCode, int exchangeCount) override {
    ExampleTrader::onLogin(errorCode, exchangeCount);

    if (errorCode != 0) {
        printf("error: login failed, error code: %d.\n", errorCode);
        return;
    }

    printf("login success.\n");
}

void onLogout(int errorCode) override {
    ExampleTrader::onLogout(errorCode);

    if (errorCode != 0) {
        printf("error: logout failed, error code: %d.\n", errorCode);
        return;
    }

    printf("logout success.\n");
}

void onChangePassword(int errorCode) override {
    if (errorCode != 0) {
        printf("error: change password failed, error code: %d.\n",
errorCode);
        return;
    }

    printf("change password success.\n");
}

```

```
void onReadyForTrading(const XTFAccount *account) override {
    ExampleTrader::onReadyForTrading(account);

    if (!mApi) return;
    mOrderLocalID = account->lastLocalOrderID;

    // 静态数据初始化完毕后回调，传递对象指针，是为了用户保存指针对象，方便使用。
    // 这里可以开始做交易。
    mInstrument = mApi->getInstrumentByID(mInstrumentID.c_str());
    if (!mInstrument) {
        printf("error: instrument not found: %s.\n", mInstrumentID.c_str());
        return;
    }

    int ret = mApi->subscribe(mInstrument);
    if (ret != 0) {
        printf("subscribe instrument %s failed, error code: %d\n",
mInstrumentID.c_str(), ret);
    }
}

void onLoadFinished(const XTFAccount *account) override {
    ExampleTrader::onLoadFinished(account);

    // 流水数据追平后回调
    printf("info: data load finished.\n");
}

void onOrder(int errorCode, const XTFOrder *order) override {
    // 报撤单失败。根据报单错误码判断是柜台拒单，还是交易所拒单。
    if (errorCode != 0) {
        switch (order->actionType) {
            case XTF_OA_Insert:
                printf("insert order failed, error: %d\n", errorCode);
                break;
            case XTF_OA_Return:
                printf("return order failed, error: %d\n", errorCode);
                break;
            default:
                printf("order action(%d) failed, error: %d.\n",
                    order->actionType, errorCode);
                break;
        }
        return;
    }

    // 收到报单回报。根据报单状态判断是报单还是撤单。
    switch (order->orderStatus) {
        case XTF_OS_Accepted:
            printf("order accepted.\n");
            mOrders[order->localOrderID] = order; // 保存报单对象
            break;
        case XTF_OS_AllTraded:
            printf("order all traded.\n");
            break;
        case XTF_OS_Queueing:
            printf("order queueing.\n");
            break;
    }
}
```

```

        case XTF_OS_Rejected:
            printf("order rejected.\n");
            break;
        default:
            break;
    }
}

void onCancelOrder(int errorCode, const XTFOrder *cancelorder) override {
    // 报撤单失败。根据报单错误码判断是柜台拒单，还是交易所拒单。
    if (errorCode != 0) {
        printf("error: cancel order failed, sys-id: %d.\n", cancelorder->sysOrderID);
        return;
    }
    printf("order canceled, sys-id: %d.\n", cancelorder->sysOrderID);
}

void onTrade(const XTFTrade *trade) override {
    // 收到交易回报
    printf("recv trade, sys-order-id: %d, trade-id: %ld.\n", trade->order->sysOrderID, trade->tradeID);
}

void onAccount(int event, int action, const XTFAccount *account) override {
    // 账户信息发生变化时回调该接口，如：出入金变化
    if (event == XTF_EVT_AccountCashInOut) {
        if (action == XTF_CASH_In) printf("cash in.\n");
        if (action == XTF_CASH_Out) printf("cash out.\n");
    }
}

void onExchange(int event, int channelID, const XTFExchange *exchange) override {
    // 交易所信息发生变化时回调该接口，如：交易所前置变化
    printf("exchange is changed.\n");
}

void onInstrument(int event, const XTFInstrument *instrument) override {
    // 合约属性发生变化时回调该接口，如：状态变化
    if (event == XTF_EVT_InstrumentStatusChanged) {
        printf("instrument status changed: %s %d.\n",
               instrument->instrumentID, instrument->status);
    }
}

void onBookUpdate(const XTFMarketData *marketData) override {
    // 行情回调接口，根据行情触发交易策略
    doTrade(*marketData);
}

void onEvent(const XTFEvent &event) override {
    printf("recv event: %d.\n", event.eventID);
}

void onError(int errorCode, void *data, size_t size) override {
    printf("something is wrong, error code: %d.\n", errorCode);
}

```

```

void updateBook(const char *instrumentID,
               double lastPrice,
               double bidPrice,
               int bidVolume,
               double askPrice,
               int askvolume) {
    if (!mApi) {
        printf("error: api is not started.\n");
        return;
    }

    const XTFInstrument *instrument = mApi->getInstrumentByID(instrumentID);
    if (!instrument) {
        printf("error: instrument is not found: %s.\n", instrumentID);
        return;
    }

    int ret = mApi->updateBook(instrument, lastPrice, bidPrice, bidvolume,
                                 askPrice, askvolume);
    if (ret != 0) {
        printf("error: update market data failed, error code: %d\n", ret);
    }
}

private:
    void doTrade(const XTFMarketData &marketData) {
        if (marketData.getInstrument() != mInstrument) {
            return;
        }

        double askPrice = marketData.askPrice;
        int askVolume = marketData.askVolume;
        double bidPrice = marketData.bidPrice;
        int bidVolume = marketData.bidVolume;
        if (askvolume - bidVolume <= 10) { // buy
            if (mInstrument->getShortPosition()->position >= 1) {
                closeShort(askPrice, 1);
                printf("close short position: 1.\n");
                return;
            }

            if (mInstrument->getLongPosition()->position <= 0) {
                openLong(askPrice, 1);
                printf("open long position: 1.\n");
                return;
            }
        }

        if (askvolume - bidVolume >= 10) { // sell
            if (mInstrument->getLongPosition()->position >= 1) {
                closeLong(bidPrice, 1);
                printf("close long position: 1.\n");
                return;
            }

            if (mInstrument->getShortPosition()->position <= 0) {
                openshort(bidPrice, 1);
            }
        }
    }
}

```

```

        printf("open short position: 1.\n");
        return;
    }
}

int openLong(double price, uint32_t volume) {
    if (!mApi) return -1;
    XTFInputOrder order{};
    memset(&order, 0, sizeof(order));
    order.instrument = mInstrument;
    order.direction = XTF_D_Buy;
    order.offsetFlag = XTF_OF_Open;
    order.orderType = XTF_ODT_FOK;
    order.price = price;
    order.volume = volume;
    order.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
    order.localOrderID = ++mOrderLocalId;
    return mApi->insertOrder(order);
}

int closeLong(double price, uint32_t volume) {
    if (!mApi) return -1;
    XTFInputOrder order{};
    memset(&order, 0, sizeof(order));
    order.instrument = mInstrument;
    order.direction = XTF_D_Buy;
    order.offsetFlag = XTF_OF_Close;
    order.orderType = XTF_ODT_FOK;
    order.price = price;
    order.volume = volume;
    order.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
    order.localOrderID = ++mOrderLocalId;
    return mApi->insertOrder(order);
}

int openShort(double price, uint32_t volume) {
    if (!mApi) return -1;
    XTFInputOrder order{};
    memset(&order, 0, sizeof(order));
    order.instrument = mInstrument;
    order.direction = XTF_D_Sell;
    order.offsetFlag = XTF_OF_Open;
    order.orderType = XTF_ODT_FOK;
    order.price = price;
    order.volume = volume;
    order.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
    order.localOrderID = ++mOrderLocalId;
    return mApi->insertOrder(order);
}

int closeShort(double price, uint32_t volume) {
    if (!mApi) return -1;
    XTFInputOrder order{};
    memset(&order, 0, sizeof(order));
    order.instrument = mInstrument;
    order.direction = XTF_D_Sell;
    order.offsetFlag = XTF_OF_Close;
}

```

```

        order.orderType = XTF_ODT_FOK;
        order.price = price;
        order.volume = volume;
        order.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
        order.localOrderID = ++mOrderLocalID;
        return mApi->insertOrder(order);
    }

    int cancelOrder(int orderLocalID) {
        auto iter = mOrders.find(orderLocalID);
        if (iter == mOrders.end()) {
            printf("order not found: %d\n", orderLocalID);
            return -1;
        }
        const XTFOrder *order = iter->second;
        return mApi->cancelOrder(order);
    }

private:
    const XTFInstrument *mInstrument;
    std::map<int, const XTFOrder *> mOrders;
    int mOrderLocalID;
};

void runExample(const std::string &configPath, const std::string &instrumentID)
{
    printf("start example 02.\n");

    Example_02_Trader trader;
    trader.setConfigPath(configPath);
    trader.setInstrumentID(instrumentID);

    trader.start();

    bool isStop = false;
    int tickCount = 0;
    while (!isStop) {
        if (trader.isLoadFinished()) {
            // TODO: 修改下面的代码，接入外部行情，通过外部行情，驱动策略进行报单。
            double bidPrice = 300.50;
            double askPrice = 301.50;
            double lasPrice = 301.00;
            int bidVolume = 24;
            int askVolume = 38;
            trader.updateBook(instrumentID.c_str(),
                              lasPrice,
                              bidPrice,
                              bidVolume,
                              askPrice,
                              askVolume);
        }

        printf("sleep 500ms.\n");
        usleep(500000); // sleep 500ms
        if (tickCount++ > 1000) {
            isStop = true;
        }
    }
}

```

```
    trader.stop();
}

int main(int argc, const char *argv[]) {
    // TODO: 解析传入参数，提取相关的配置
    std::string configPath = "../config/xtf_trader_api.config";
    std::string instrumentId = "au2212";
    runExample(configPath, instrumentId);
    return 0;
}
```

10 附录
