

API快速入门-4.1版本

版本说明

2022/09/05 初稿

2022/09/09 调整onOrder接口；新增onCancelOrder接口；

2022/09/19 增加配置文件部分线程运行模式说明；增加部分常见问题说明；

用法概览

以下是使用API的基本流程：

1. 配置API文件；
2. 启动应用；
3. 创建API对象；
4. 启动API对象；
5. 查询合约；
6. 发送报单；
7. 处理报单回报；
8. 处理成交回报；
9. 撤销报单；
10. 停止API对象；
11. 退出应用；

用法示例伪代码：

```
int main(int argc, const char *argv[]) {
    std::cout << "xtf api version: " << getXTFVersion() << std::endl;

    // 传入配置文件路径，创建API对象
    XTFApi *api = makeXTFApi("./xtf_trader_api.config");
    if (api == nullptr) {
        std::cout << "xtf api make failed." << std::endl;
        return -1;
    }

    // 创建SPI回调处理对象
    XTFTrader spi(api);

    // 启动API对象，启动成功后会自动调用spi->onStart()接口
    int ret = api->start(&spi);
    if (ret != 0) {
        printf("api start failed, error code: %d\n", ret);
        exit(0);
    }
    sleep(1);

    // 登录柜台，登录结果在spi->onLogin()接口中返回
    ret = api->login();
    if (ret != 0) {
        printf("api login failed, error code: %d\n", ret);
        exit(0);
    }
    sleep(1);

    // 创建报单对象
    XTFInputOrder inputOrder;
    inputOrder.localOrderID = 1; // 建议使用本地唯一的编号
    inputOrder.direction = XTF_D_Buy;
    inputOrder.offsetFlag = XTF_OF_Open;
    inputOrder.orderType = XTF_ODT_FAK;
    inputOrder.price = 326.20;
    inputOrder.volume = 1;
    inputOrder.channelSelectionType = XTF_CS_Auto;
```

```

inputOrder.channelID = 0;
inputOrder.orderFlag = XTF_ODF_Normal;
// 查询可用的合约对象
inputOrder.instrument = api->getInstrumentByID("au2212");
if (inputOrder.instrument == nullptr) {
    printf("instrument not found\n");
    exit(0);
}

// 发送报单
ret = api->insertOrder(inputOrder);
if (ret != 0) {
    printf("api insert order failed, error code: %d\n", ret);
    exit(0);
}
sleep(1);

// 登出柜台
ret = api->logout();
if (ret != 0) {
    printf("api logout failed, error code: %d\n", ret);
    exit(0);
}
sleep(1);

// 停止API对象，API对象停止后，api即失效，不能再次使用。
ret = api->stop();
if (ret != 0) {
    printf("api stop failed, error code: %d\n", ret);
    exit(0);
}

api = nullptr;
sleep(1);

std::cout << "xtf api exit." << std::endl;
return 0;
}

```

配置API

API提供配置文件的方式创建实例和设置运行参数。配置文件内容如下：

```

#####
# 创建API实例时，请使用独立的配置文件。
# 多个账号请创建多个API实例，每个API实例使用各自不同的配置文件。

# 资金账号
ACCOUNT_ID=41008313_1

# 账号密码
ACCOUNT_PWD=111111

# 看穿式监管需要的APP_ID
APP_ID=1234

# 看穿式监管需要的授权码
AUTH_CODE=1234

# 查询使用的地址和端口（TCP）
QUERY_SERVER_IP=192.168.4.63
QUERY_SERVER_PORT=33333

# 交易使用的地址和端口（UDP）
TRADE_SERVER_IP=192.168.4.63
TRADE_SERVER_PORT=62000

```

```

# 回报数据处理线程绑核，默认不绑核，该线程以busy loop模式运行
# 回报数据处理线程的绑核，可以加快数据的接收和处理，建议为每个API实例绑定一个隔离的CPU核。
#TCP_WORKER_CORE_ID=3

# UDP预热处理时间间隔，单位：毫秒，取值范围：[10, 50]
WARM_INTERVAL=20

# UDP预热处理线程绑核，默认不绑核，该线程不是以busy loop模式运行
# 建议将预热线程与用户策略线程绑在同一个物理CPU上
#TRADE_WORKER_CORE_ID=4

# 公共处理线程绑核，默认不绑核，该线程不是以busy loop模式运行
# 公共处理线程主要用于处理通用任务，例如：
# - 慢速数据处理；
# - 心跳超时维护；
# - 超时重连处理；
# - 其他任务，等；
# 说明：
# - 负数表示不绑核；
# - 公共处理线程是多个API实例共用的，只需要在不同的API实例配置文件中设置一次即可，以第一个API实例创建的配置生效；
#TASK_WORKER_CORE_ID=5

```


以下参数是必选配置，需要用户根据实际的内容进行编辑配置：


- ACCOUNT_ID
- ACCOUNT_PWD
- APP_ID
- AUTH_CODE
- QUERY_SERVER_IP
- QUERY_SERVER_PORT
- TRADE_SERVER_IP
- TRADE_SERVER_PORT

事件时序图

调用不同的API接口，会触发不同的事件回调。下图是一个API生命周期内的核心事件回调时序图：







创建API

接口定义 : XTFApi* makeXTFApi(const char *configPath) ;

接口功能 : 创建一个API实例。API实例的参数配置由configPath指定的配置文件确定。

有两种方式创建API实例 :

1. 配置文件方式 , 需要传入配置文件路径。如果传入的路径打开失败 , 那么创建API实例失败 , 返回空指针 ;
2. 参数设置方式 , 不需要传入配置文件路径。调用函数时配置文件路径参数传入空指针 (nullptr) 即可。

创建成功后 , 需要通过API->setConfig()接口设置以下必选参数 :

"ACCOUNT_ID" : 资金账户ID
 "ACCOUNT_PWD" : 资金账户密码
 "APP_ID" : 应用程序ID
 "AUTH_CODE" : 认证授权码
 "TRADE_SERVER_IP" : 交易服务地址
 "TRADE_SERVER_PORT" : 交易服务端口
 "QUERY_SERVER_IP" : 查询服务地址
 "QUERY_SERVER_PORT" : 查询服务端口

详细内容请参考API->setConfig()接口注释说明。

启动API

使用API对象之前 , 需要启动API。

接口定义 :

```
int start(XTFSpi *spi);
```

接口功能 : 启动API , 传入XTFSpi回调对象。

API启动后 , 会分配所需的各类资源 , 并自动向配置文件中设置的柜台地址发起连接。在一切准备就绪后 , 调用XTFSpi->onStart()接口 , 通知用户启动成功与否。

停止API

使用API结束，需要停止API，释放相关资源。

接口定义：

```
int stop();
```

接口功能：停止API。

API停止后，会自动断开与柜台的TCP连接，并释放所有相关的资源。

API停止后，API实例对象不再有效，不可使用。

登录柜台

API启动后，用户并没有登录柜台。需要调用登录接口，向柜台发起登录。

接口定义：

```
int login();
int login(const char *accountID, const char *password);
int login(const char *accountID, const char *password, const char *appID, const char *authCode);
```

接口功能：登录柜台。

登录接口默认是没有参数的，登录的用户和密码等参数，默认从配置文件读取。为方便使用，增加了两个重载接口，可以设置登录用户和密码等参数。

需要说明的是：每个API实例，只能对应一个用户登录。如果API登出后，使用另外的用户再次登录，将会报用户错误。例如：

```
api->login("abc", "111111"); // OK
api->logout(); // OK
api->login("cde", "222222"); // Error, 每个API实例，只能对应一个用户登录。
```

登出柜台

接口定义：

```
int logout();
```

接口功能：登出柜台。

登出柜台后，用户不能报单和查询等操作。必须重新登录后，才能进行下一步操作。

登录柜台后，API与柜台之间的TCP连接依然保留，API内部保留了用户的所有数据，并没有释放。调用stop()接口，才真正的释放资源。

报单流程

登录柜台后，柜台返回用户相关的所有数据。当数据准备好之后，API调用onReadyForTrading()接口通知用户，可以开始报单。

注意：此时用户虽可以报单，但当日的流水数据并没有接收完毕。如果需要计算仓位和资金，还需要等待流水数据接收完毕，才能处理。

当流水数据接收完毕后，API调用onLoadFinished()接口通知用户，表明流水数据已追平，可以计算仓位和资金。

建议：如果用户不关心流水，则收到onReadyForTrading()接口之后，即可进行报单操作。

反之，应该等待onLoadFinished()接口之后，再进行报单操作。

插入报单

接口定义：

```
int insertorder(const XTFInputorder &inputOrder);
```

接口说明：向柜台发送一个报单。

返回值：如果报单发送成功，则返回0；否则，返回非0值。

发送报单，需要构造报单对象。报单对象的定义如下：

```
class XTFInputOrder {
public:
    XTFLocalorderId localorderId;           ///< 本地报单编号（用户）
                                            ///< 本地报单编号需要由用户保证唯一性，用于本地存储索引。
                                            ///< 注意不能与柜台保留的几个特殊ID冲突：
                                            ///< 1. 非本柜台报单固定为0x88888888;
                                            ///< 2. 柜台清流启动后的历史报单固定为0xd8888888;
                                            ///< 3. 柜台平仓报单固定为0xe8888888;
                                            ///< 为保证报单性能，API不做本地报单编号重复的校验。
                                            ///< 如果API发生了断线重连，在历史流水追平之后，请继续保持后续本地报单编号与
历史报单编号的唯一性。
                                            ///< 如果不能保证本地报单编号的唯一性，请不要使用API的订单管理功能。
                                            ///< API允许客户端使用同一用户名/口令多次登录，但客户端需要使用某种机制确保本
地报单编号不发生重复。
                                            ///< 比如：（奇偶交替、分割号段）+单向递增。

    XTFDirection direction;                ///< 买卖方向
    XTFOffsetFlag offsetFlag;              ///< 开平仓标志
    XTFOrderType orderType;                ///< 报单类型：限价(GFD)/市价/FAK/FOK
    double price;                         ///< 报单价格
    uint32_t volume;                      ///< 报单数量
    uint32_t minVolume;                   ///< 最小成交数量。当报单类型为FAK时，
                                            ///< 如果 minVolume > 1, 那么API默认使用最小成交量进行报单；
                                            ///< 如果 minVolume ≤ 0, 那么API默认使用任意成交量进行报单；
    XTFChannelSelectionType channelSelectionType; //席位编号选择类型
    uint8_t channelID;                    //席位编号
    XTFOrderFlag orderFlag;               //报单标志（不使用，默认都是普通报单）
    XTFUserRef userRef;                  //用户自定义数据，发送到柜台后，柜台不作处理，保留原值返回给用户

    XTF_CONST XTFInstrument *instrument;   ///< 报单合约对象
};
```

参数各字段详细说明，可以参考头文件注释，按需填写即可。这里，主要说明一下合约对象instrument。

合约对象是一个本地对象的指针，保存了报单需要的各类信息。建议在报单之前，调用API查询接口预先做查询，并保存起来，避免每次报单都需要做查询操作。

批量报单

API支持一次发送最大16个报单。

接口定义：

```
int insertorders(const XTFInputorder inputOrders[], size_t orderCount);
```

接口说明：向柜台发送批量报单，最大16个。

接口定义：

```
void onOrder(int errorCode, const XTFOrder *order);
```

接口说明：当报单成功或报单状态变化时，收到该接口的回调。

详细流程，参考[报单回调流程](#)一节。

撤单流程

API提供了多个撤单接口，可以按照报单对象XTFOrder直接撤单，也可以按照报单编号进行撤单。两种方式的撤单，都提供了批量撤单接口。

按报单对象撤单

接口定义：

```
int cancelorder(const XTFOrder *order);
int cancelorders(const XTFOrder *orders[], size_t orderCount);
```

接口说明：按照指定的报单对象进行撤单。

按照报单对象进行撤单，效率比按照编号撤单更好一些。避免了报单的本地查找开销。不过，需要用户自己保存需要撤单的对象指针。

按报单编号撤单

接口定义：

```
int cancelorder(XTFOrderIDType orderIDType, long orderID);
int cancelorders(XTFOrderIDType orderIDType, long orderIDs[], size_t orderCount);
```

接口说明：按照报单编号进行撤单。

接口提供了按多种报单编号类型进行撤单，报单编号类型包括：

1. 本地报单编号；
2. 柜台报单编号；
3. 交易所报单编号；

撤单回报

撤单成功或失败后，会调用撤单回报接口处理。

接口定义：


```
void onCancelOrder(int errorCode, const XTFOrder *cancelOrder);
```

接口说明：当撤单成功或失败时，收到该接口的回调。

详细流程，参考[报单回调流程](#)一节。

报单回调流程

接口回调顺序图如下：



报单回报状态的版本说明：

- `onorder=Received` 在692版本及之前不支持 Received 状态。`insertOrder`发起报单请求后，如果柜台拒绝或交易所拒绝，会直接转为 `Rejected` 状态，交易所接收后，进入 `Accepted` 状态。

限价单类型的说明：

- GFD限价单：`OrderFlag == XTF_ODF_Normal && OrderType == XTF_ODT_Limit`
- FAK限价单：`OrderFlag == XTF_ODF_Normal && OrderType == XTF_ODT_FAK`
- FOK限价单：`OrderFlag == XTF_ODF_Normal && OrderType == XTF_ODT_FOK`

GFD限价单的报单回报流程 (正常)

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_Queueing	收到交易所的排队回报
全部成交					
	第4次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_AllTraded	收到交易所的全成回报
	成交回报				

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Queueing 状态；
- 所有事件通过 onOrder 回调接口通知用户；

GFD限价单的报单回报流程 (排队后部分成交)

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_Queueing	收到交易所的排队回报
部分成交					
	第4次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_PartTraded	收到交易所的部成回报
	成交回报				
全部成交					
	第5次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_AllTraded	收到交易所的全成回报
	成交回报				

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Accepted 状态；
- 所有事件通过 onOrder 回调接口通知用户；
- 对于报单数量 (volume 字段) 较大的场景，部分成交的回调可能有多次；

GFD限价单的报单回报流程 (立即部分成交)

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert0		XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
立即部分成交					
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_PartTraded	收到交易所的部成回报
	成交回报				
全部成交					
	第4次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_AllTraded	收到交易所的全成回报
	成交回报				

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Accepted 状态；
- 如果GFD限价单报单后立即部分成交，则不会通知 XTF_OS_Queueing 状态；
- 所有事件通过 `onOrder` 回调接口通知用户；
- 对于报单数量（volume字段）较大的场景，部分成交的回调可能有多次；

GFD限价单的报单回报流程（柜台拒单）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	柜台错误码	XTF_OS_Rejected	收到插入报单的柜台拒单

说明：

- 拒单事件通过 `onOrder` 回调接口通知用户；

GFD限价单的报单回报流程（交易所拒单）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	交易所错误码	XTF_OS_Rejected	收到插入报单的交易所拒单

说明：

- 所有事件通过 `onOrder` 回调接口通知用户；

撤销GFD限价单的报单回报流程（正常）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_Queueing	收到交易所的排队回报
撤销报单					
	第4次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_Canceled	收到交易所的撤单一回报

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Accepted 状态；
- 撤单一回报通过 `onCancelOrder` 回调接口通知用户；
- 其他事件通过 `onOrder` 回调接口通知用户；

撤销GFD限价单的报单回报流程（排队后部分成交）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_Queueing	收到交易所的排队回报
部分成交					
	第4次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_PartTraded	收到交易所的部分成交回报
	成交回报				
撤销报单					
	第5次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_Canceled	收到交易所的撤单一回报

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Accepted 状态；
- 撤单一回报通过 `onCancelOrder` 回调接口通知用户；
- 其他事件通过 `onOrder` 回调接口通知用户；

撤销GFD限价单的报单回报流程（立即部分成交）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
部分成交					
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_PartTraded	收到交易所的部分回报
	成交回报				
撤销报单					
	第4次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_Canceled	收到交易所的撤单回报

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Accepted 状态；
- 撤单回报通过 `onCancelOrder` 回调接口通知用户；
- 其他事件通过 `onOrder` 回调接口通知用户；

撤销GFD限价单的报单回报流程（撤单失败）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
全部成交					
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_AllTraded	收到交易所的全成回报
	成交回报				
撤销报单					
	第4次回调	XTF_OA_Cancel	撤单失败错误码	—	收到交易所的撤单错误回报

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Accepted 状态；
- 撤单失败事件通过 `onCancelOrder` 回调接口通知用户；
- 其他事件通过 `onOrder` 回调接口通知用户；

FAK限价单的报单回报流程（全部成交）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
全部成交					
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_AllTraded	收到交易所的全成回报
	成交回报				

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Accepted 状态；
- 所有事件通过 onorder 回调接口通知用户；

FAK限价单的报单回报流程（部分成交剩余撤单）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
部分成交					
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_PartTraded	收到交易所的部分回报
	成交回报				
自动撤单					
	第4次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_Canceled	收到交易所的撤单回报

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Accepted 状态；
- 撤单回报事件通过 onCancelOrder 回调接口通知用户；
- 其他事件通过 onorder 回调接口通知用户；

FAK限价单的报单回报流程（全部撤单）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
自动撤单					
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_Canceled	收到交易所的撤单回报

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Accepted 状态；
- 撤单回报事件通过 onCancelOrder 回调接口通知用户；

- 其他事件通过 `onorder` 回调接口通知用户；

FAK限价单的报单回报流程（柜台拒单）

		<code>actionCode</code>	<code>errorCode</code>	<code>orderStatus</code>	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	柜台错误码	XTF_OS_Rejected	收到插入报单的柜台拒单

说明：

- 拒单事件通过 `onorder` 回调接口通知用户；

FAK限价单的报单回报流程（交易所拒单）

		<code>actionCode</code>	<code>errorCode</code>	<code>orderStatus</code>	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	交易所错误码	XTF_OS_Rejected	收到插入报单的交易所拒单

说明：

- 所有事件通过 `onorder` 回调接口通知用户；

FOK限价单的报单回报流程（全部成交）

		<code>actionCode</code>	<code>errorCode</code>	<code>orderStatus</code>	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
全部成交					
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_AllTraded	收到交易所的全成回报
	成交回报				

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 `XTF_OS_Accepted` 状态；
- 所有事件通过 `onorder` 回调接口通知用户；

FOK限价单的报单回报流程（全部撤单）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Accepted	收到插入报单的交易所应答
自动撤单					
	第3次回调	XTF_OA_Return	0	XTF_OS_Canceled	收到交易所的撤单回报

说明：

- 如果应答和回报发生乱序，则不会通知 XTF_OS_Accepted 状态；
- 撤单回报通过 `onCancelOrder` 回调接口通知用户；
- 其他事件通过 `onOrder` 回调接口通知用户；

FOK限价单的报单回报流程（柜台拒单）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	柜台错误码	XTF_OS_Rejected	收到插入报单的柜台拒单

说明：

- 所有事件通过 `onOrder` 回调接口通知用户；

FOK限价单的报单回报流程（交易所拒单）

		actionCode	errorCode	orderStatus	
插入报单					
	第1次回调	XTF_OA_Insert	0	XTF_OS_Received	收到插入报单的柜台应答
	第2次回调	XTF_OA_Insert	交易所错误码	XTF_OS_Rejected	收到插入报单的交易所拒单

说明：

- 所有事件通过 `onOrder` 回调接口通知用户；

行权和对冲

行权报单和对冲报单都使用 `XTFExecOrder`，数据结构定义如下：

```

class XTFExecOrder {
public:
    XTFLocalOrderID          localOrderID;           ///  
        //本地报单编号，需要由用户保证唯一性，用于本地存储索引。  
        //不能和XTFInputOrder本地报单编号发送冲突，应与XTFInputOrder的本地报单  
        //编号统一处理。
    XTFOrderFlag;          orderFlag;           ///  
        //报单标志，用于区分是行权还是自对冲
    XTFOrderType;          orderType;           ///  
        //报单类型：  
        // - 行权：XTF_ODT_SelfClose | XTF_ODT_NotSelfClose  
        // - 对冲：XTF_ODT_SelfCloseOptions | XTF_ODT_SelfCloseFutures  
        //开平仓标志：XTF_OF_Close | XTF_OF_CloseToday |  

    XTFOffsetFlag;          offsetFlag;           ///  
        //开平仓标志：XTF_OF_Close | XTF_OF_CloseToday |
    XTF_OF_CloseYesterday;
    XTFDirection;          direction;           ///  
        //行权和对冲方向：  
        // - XTF_D_Buy：请求行权、请求对冲；
```

```

XTFHedgeFlag          hedgeFlag;           ///< - XTF_D_Sell: 放弃行权、请求不对冲;
double                minProfit;          ///< 投机套保标志
uint16_t               volume;             ///< 行权最小利润
XTFChannelSelectionType channelSelectionType; //;< 席位编号选择类型
uint8_t                channelID;          //;< 席位编号
XTFUserRef              userRef;             //;< 用户自定义数据，发送到柜台后，柜台不作处理，保留原值返回给用户
XTF_CONST XTFInstrument *instrument;        //;< 报单合约对象
};


```

通过XTFOrderFlag、XTFOrderType、XTFDirection三个字段区分是请求行权、放弃行权、请求对冲、请求不对冲。下面的表格给出了不同报单对应的字段值：

	XTFOrderFlag	XTFDirection	XTFOrderType
请求行权（且行权后自对冲期权）	XTF_ODF_OptionsExecute	XTF_D_Buy	XTF_ODT_SelfClose
请求行权（且行权后不对冲期权）	XTF_ODF_OptionsExecute	XTF_D_Buy	XTF_ODT_NotSelfClose
放弃行权	XTF_ODF_OptionsExecute	XTF_D_Sell	—
请求期权对冲	XTF_ODF_OptionsSelfClose	XTF_D_Buy	XTF_ODT_SelfCloseOptions
请求履约对冲	XTF_ODF_OptionsSelfClose	XTF_D_Buy	XTF_ODT_SelfCloseFutures
请求期权不对冲	XTF_ODF_OptionsSelfClose	XTF_D_Sell	XTF_ODT_SelfCloseOptions
请求履约不对冲	XTF_ODF_OptionsSelfClose	XTF_D_Sell	XTF_ODT_SelfCloseFutures

按照上述表格构造行权（对冲）报单后，通过以下接口即可实现报撤单请求：

1. 请求报单：insertExecOrder(const XTFExecOrder &execOrder);
2. 撤销请求：cancelExecOrder(const XTFOrder *order);

做市商接口

针对做市商的需求目前提供了以下几个功能接口：

1. 询价接口；
2. 询价响应接口；
3. 询价通知接口；
4. 发送报价接口；
5. 撤销报价接口；
6. 报价回报接口；
7. 查询报价接口；

询价

接口定义：

```

int demandQuote(const XTFInstrument *instrument, int localID = 0);
int demandQuote(const XTFInputQuoteDemand &inputQuoteDemand);

```

接口说明：向柜台发送询价请求。

询价发送成功后，询价结果通过响应接口 `XTFSpi::onDemandQuote()` 通知用户。

发送询价有两个接口：

- 第一种接口提供两个参数，用户只需要填入合约对象指针和本地询价编号（用户自定义）即可；
- 第二种接口提供询价录入参数结构体，可以按需定制更多的参数；

返回值：如果询价发送成功，则返回0；否则，返回非0值。

参数说明：

- instrument：合约对象指针；
- localID：用户自定义的本地编号；
- inputQuoteDemand：询价录入参数结构体，定义如下：

```
class XTFInputQuoteDemand {  
public:  
    XTFLocalorderId localorderId; //本地报单编号，无特殊要求，用户自行定义即可  
    XTFChannelSelectionType channelSelectionType; //席位编号选择类型  
    uint8_t channelID; //席位编号  
    XTFUserRef userRef; //用户自定义数据，发送到柜台后，柜台不作处理，保留原值返回给用户  
    XTF_CONST XTFInstrument *instrument; //合约对象  
};
```

参数各字段详细说明，可以参考头文件注释，按需填写即可。

询价响应

接口定义：

```
void onDemandQuote(int errorCode, const XTFInputQuoteDemand &inputQuoteDemand);
```

接口说明：询价应答接口。

询价请求发送后，处理成功或者失败，API都会通过该接口通知用户。

返回值：无。

询价响应有两个参数：

- errorCode：错误码，0表示询价成功，非0表示对应的错误码；
- inputQuoteDemand：询价录入时的参数，对象定义参考询价接口部分；

询价通知

接口定义：

```
void onQuoteDemandNotify(const XTFQuoteDemandNotify &notify);
```

接口说明：询价通知接口。

交易客户发送询价请求，交易所接收询价后，向做市商广播询价通知，API回调该接口通知用户。

返回值：无。

参数说明：

```
class XTFQuoteDemandNotify {  
public:  
    XTFQuoteDemandID quoteDemandID; //询价编号  
    const XTFInstrument *instrument; //询价合约的指针  
    XTFDate demandDay; //询价日期，字符串格式：20220915  
    XTFTime demandTime; //询价时间，字符串格式：10:20:30  
};
```

做市商用户收到询价通知后，可以根据需要，调用发送报价接口，提供报价信息。

发送报价

接口定义：

```
int insertQuote(const XTFInputQuote &inputQuote);
```

接口说明：发送报价单。

在 XTFSpi::onQuote() 接口中通知用户报价单的结果和状态。

报价成功，报价单的状态为 XTF_OS_Queueing；报价失败，报价单的状态为 XTF_OS_Rejected。

报价单的状态不会根据衍生单的状态变化而变化，即使报价单被撤销，也不会进入 XTF_OS_Canceled 状态。一旦报价成功后，所有后续的状态变化，都是通过衍生单的状态变化来体现的，即 onOrder() 和 onCancelOrder() 接口通知变化。

返回值：如果报价单发送成功，则返回 0；否则，返回非 0 值。

参数说明：发送报价需要构造报价录入对象，定义如下：

```
class XTFInputQuote {
public:
    XTFQuoteDemandID     quoteDemandID;           /////< 询价编号，根据询价通知返回的编号来填写
    XTFLocalOrderID      localOrderID;            /////< 本地报单编号（用户自定义），要求同 XTFInputOrder
    XTFOffsetFlag         bidOffsetFlag;           /////< 买方开平仓标志
    XTFPrice              bidPrice;                /////< 买方报价价格
    XTFVolume             bidVolume;               /////< 买方报价数量
    XTFOffsetFlag         askOffsetFlag;           /////< 卖方开平仓标志
    XTFPrice              askPrice;                /////< 卖方报单价格
    XTFVolume             askVolume;               /////< 卖方报单数量
    XTFChannelSelectionType channelSelectionType;  /////< 席位编号选择类型
    uint8_t                channelID;               /////< 席位编号
    XTFUserRef             userRef;                 /////< 用户自定义数据，发送到柜台后，柜台不作处理，保留原值返回给用户
    XTF_CONST XTFInstrument *instrument;          /////< 合约对象
};
```

参数各字段详细说明，可以参考头文件注释，按需填写即可。

撤销报价

接口定义：

```
int cancelQuote(const XTFQuote *quote);
int cancelQuote(XTFSpi::orderIDType orderIDType, long orderID);
```

接口说明：发送报价撤单。

如果撤单失败，在 XTFSpi::onCancelQuote() 接口中通知失败的原因。

如果撤单成功，则不会回调 XTFSpi::onQuote() 和 XTFSpi::onCancelQuote() 接口。撤单指令成功，该报价单的衍生单（普通单）会被撤单，即通过 XTFSpi::onOrder() 或 XTFSpi::onCancelOrder() 接口通知撤单结果。

返回值：如果撤销报价发送成功，则返回 0；否则，返回非 0 值。

参数说明：

- quote：待撤销的报价单对象指针，结构体定义参见报价回报对象；
- orderIDType：报单编号类型，目前支持柜台流水号、本地报单编号和交易所单号撤单；
- orderID：柜台流水号或本地报单编号，如果是本地报单编号，要求本地报单编号具备唯一性；

报价回报

接口定义：

```
void onQuote(int errorCode, const XTFQuote *quote);
void onCancelQuote(int errorCode, const XTFQuote *quote);
```

接口说明：报价回报及撤单回报接口。

报价成功时，回调 `onQuote` 接口通知用户，错误码为0；报价失败时，回调 `onQuote` 接口通知用户，错误码表示错误发生的原因；报价状态变化时，也会回调 `onQuote` 接口通知用户。有效的状态仅包括：`XTF_OS_Received`，`XTF_OS_Accepted`，`XTF_OS_Queueing`，`XTF_OS_Rejected`；

报价撤销失败时，回调 `onCancelQuote` 接口通知用户，错误码表示错误发生的原因。注意，报价撤销成功时，不会回调 `onCancelQuote` 接口，而是通过衍生单的回报接口 `onCancelOrder()` 来确认撤单成功。

返回值：无。

参数说明：

- `errorCode`：报价录入错误码；
- `quote`：报价回报对象指针，定义如下；

```
class XTFQuote {
public:
    XTFQuoteDemandID    quoteDemandID;           /////< 询价编号
    XTFSysOrderID       sysOrderID;              /////< 柜台流水号
    XTFLocalOrderID     localOrderID;            /////< 用户填写的本地报单号，必须保证唯一性，否则会产生回报错误，同
    XTFOrder
        XTFExchangeOrderID   exchangeOrderID;      /////< 交易所报单编号
        XTFOffsetFlag         bidOffsetFlag;          /////< 买方开平仓标志
        XTFPrice              bidPrice;              /////< 买方报价价格
        XTFVolume             bidVolume;             /////< 买方报价数量
        XTFOffsetFlag         askOffsetFlag;          /////< 卖方开平仓标志
        XTFPrice              askPrice;              /////< 卖方报单价格
        XTFVolume             askVolume;             /////< 卖方报单数量
        XTFChannelSelectionType channelSelectionType;  /////< 席位连接选择
        uint8_t                channelID;             /////< 席位连接编号，0xFF表示无效值
        uint8_t                realChannelID;          /////< 实际席位连接编号，由柜台返回，0xFF表示无效值
        XTFOrderStatus         orderStatus;            /////< 报单状态。报单目前只有下面三种状态生效
                                            //< XTF_OS_Received: 表示柜台已接收双边报单价，且通过风控;
                                            //< XTF_OS_Accept: 表示交易所已接收双边报单价;
                                            //< XTF_OS_Queueing: 表示交易所已接受双边报单价，正在队列中排队处理;
                                            //< 报单价不维护后续状态，衍生单状态变化时，将不再更新报单价状态。
    XTFDate               insertDate;             /////< 报单插入日期，字符串格式: 20220915
    XTFTime               insertTime;             /////< 报单插入时间，字符串格式: 10:20:30
    XTFTime               cancelTime;             /////< 报单撤单时间，字符串格式: 10:20:30
    bool                  isHistory;              /////< 回报链路断开重连后或者程序重启后，客户端API会自动进行流水重构，
                                            //< 在追平服务器流水之前收到的报单回报，该字段为true。追平流水之后，该
字段为false。
```

外部调用不需要设置该字段。

```
    XTFOrderActionType    actionType;           /////< 如对流水重构的回报不需要特殊处理，可不用处理该字段。
    XTFUserRef             userRef;              /////< 报单对象对应的操作类型（比如：报单、撤单、挂起、激活等），只读字段，
    mutable XTFUserData    userData;             /////< 用户自定义数据，发送到柜台后，柜台不作处理，保留原值返回给用户
    const XTFInstrument*  getInstrument() const;  /////< 保留给用户使用的数据对象
                                            //< 所属XTFInstrument的指针。如果报单传入的合约不存在，那么合约对象指
针可能为空。
    const XTFOrder*        getBidOrder() const;  /////< 所属XTFInstrument的指针。如果报单传入的合约不存在，那么合约对象指
    const XTFOrder*        getAskOrder() const;
```

};

柜台重启

在API使用过程中，如果盘中柜台发生重启，那么需要API调用者实现 `onServerReboot()` 接口，完成失效数据的清理。

清理的数据类型包括所有的XTF开头的数据结构。

查询接口

查询账户

接口定义：

```
const XTFAccount* getAccount();
```

接口说明：查询当前账户信息。

查询合约

接口定义：

```
int getInstrumentCount();
const XTFInstrument* getInstrument(int pos);
const XTFInstrument* getInstrumentByID(const char *instrumentID);
```

接口说明：查询合约数量和指定合约。

建议：报单前可以先把目标合约对象查找并存储起来，以加快报单的速度。

查询仓位

接口定义：

```
int XTFAccount::getPositionCount() const;
const XTFPosition* XTFAccount::getPosition(int pos) const;
```

接口说明：查询当前用户下的所有仓位信息。

说明：如果仓位已平，通过该接口是无法查询的。

查询报单

接口定义：

```
int XTFAccount::getOrderCount() const;
const XTFOrder* XTFAccount::getOrder(int pos) const;
```

接口说明：查询当前用户下的所有报单信息，包括所有状态的报单。